

# ATLAS HERRAMIENTA DE CARTOGRAFÍA WEB Y GEOCODIFICACIÓN

V.2

# MANUAL DEL USUARIO



UNIVERSIDAD DE NARIÑO FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS SAN JUAN DE PASTO 2018

## Tabla de contenido

1. ARQUITECTURA DE ATLAS	8
1.1. SERVIDOR	9
1.1.1. Módulo Núcleo	9
1.1.2. Otros Módulos	9
1.2. PANEL DE CONTROL	9
1.2.1. Módulo Núcleo	10
1.2.2. Otros Módulos	10
1.3. COMPONENTES DE DESARROLLO	10
1.4. PAQUETES DEL MÓDULO DE UTILIDAD	10
1.4.1. Paquete clientdata	10
1.5. PAQUETES DEL MÓDULO DE GEOCODER	15
1.6. PAQUETES DEL MÓDULO DE PERSISTENCIA	18
1.6.1. Paquete hibernatedata.	18
1.6.2. Paquete util	35
1.7. MODULO PANEL DE CONTROL	36
1.7.1. Paquete windows.configuration	36
1.7.2. Paquete windows.connections	37
1.7.3. Paquete windows.controls	37
1.7.4. Paquete windows.fonts	39
1.7.5. Paquete windows.geocoding	40
1.7.6. Paquete windows.icons.	40
1.7.7. Paquete windows.layers	42
1.7.8. Paquete windows.projects	43
1.7.9. Paquete windows.service	43
1.7.10. Paquete windows.servicetest.	44
1.7.11. Paquete windows.sources	44
1.7.12. Paquete windows.spatial_ref_sys	46
1.7.13. Paquete windows.style	46
Paquete windows.symbology.	48
1.8. MODULO DE SERVIDOR	53
1.8.1. Paquete exceptions	53
1.8.2. Paquete geocoder.	54
1.8.3 Paquete wmsserver	55
1.9. MODULO WEB ARCHIVE	55
1.9.1. Paquete tool	55
1.10. BIBLIOTECA PARA DESARROLLO DE APLICACIONES JAVA STANDARD	
EDITION	57
1.10.1. Paquete gui	57
1.10.2. Paquete events.	61
1.10.3. Paquete mashup	62
1.11 BIBLIOTECA PARA DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 2.0 CON	
JAVASCRIPT	63
1.11.1. Paquete Atlas.	63

1.12 BIBLIOTECA PARA DESARROLLO DE APLICACIONES JAVA MOBILE ED	ITION
	71
1.12.1 Paquete data	71
1.12.2. Paquete events.	
1.12.3. Paquete geocoding	
1.12.4. Paquete mobile	
2. PRUEBAS Y RESULTADOS	84
2.1. DATOS USADOS EN LAS PRUEBAS.	85
2.2. PRUEBAS SOBRE EL SERVIDOR DE CARTOGRAFIA	90
2.2.1. Pruebas de imágenes individuales.	91
2.2.2. Pruebas de simulación de clientes.	96
2.3. PRUEBAS SOBRE EL SERVIDOR DE GEOCODIFICACION	99
3. INSTALACION DE LAS HERRAMIENTAS ATLAS	105
3.1. INSTALACION DEL SERVIDOR ATLAS	108
3.2 ADMINISTRACION DEL SERVIDOR ATLAS.	113
3.2.1 Configurar las opciones de la herramienta.	117
3.2.2 Administrar plugins de geocoders.	117
3.2.3 Establecer conexión con un servidor	118
3.2.4 Administrar proyectos	122
3.2.5 Administrar orígenes de datos al proyecto.	123
3.2.6 Administrar geocoders del proyecto.	127
3.2.7 Administrar capas.	128
3.2.8 Capas y origenes de datos	129
3.2.9 Administración de etiquetado.	130
3.2.10 Simbología	131
3.2.11 Estilos	133
3.2.12 Cambiar los denominadores de escala.	135
3.2.13 Cambiar el orden de las capas.	136
4. UTILITARIOS DEL SERVIDOR ATLAS	137
4.1 DESARROLLO PLUGINS DE GEOCODIFICACION	137
4.1.1 La clase atlas.geocoding.Geocoder.	138
4.1.2 Panel de control.	138
4.1.3 Métodos	138
4.2 DESARROLLO DE APLICACIONES JAVA ME.	141
4.2.1 Configuración de entorno.	141
4.2.2 Conectarse con un servidor	147
4.2.3 Interactuar con un mapa	149
4.2.4 Procesar información GetFeatureInfo	150
4.2.5 Administrar marcadores.	153
4.2.6 Comunicación con el geocoder.	154

# Tabla de Figuras

Figura 1. Arquitectura de la herramienta Atlas	8
Figura 2. Apariencia de la clase FrmConfiguration	36
Figura 3. Apariencia de la clase FrmManageGeocoderPlugins	36
Figura 4. Apariencia de la clase FrmConnectionProps	37
Figura 5. Apariencia de la clase PnlProjects	37
Figura 6. Apariencia de la clase PnlLayers en pestaña de capas	38
Figura 7. Apariencia de la clase PnlLayers en pestaña de leyendas	38
Figura 8. Apariencia de la clase PnlViewer	39
Figura 9. Apariencia de la clase AtlasColorChooser	39
Figura 10. Apariencia de la clase FrmFonts	40
Figura 11. Apariencia de la clase FrmAdminGeocoders	40
Figura 12. Apariencia de la clase FrmAddIcons	41
Figura 13. Apariencia de la clase FrmAdminIcons	41
Figura 14. Apariencia de la clase IconsPanel	42
Figura 15. Apariencia de la clase FrmLayerProps	42
Figura 16. Apariencia de la clase FrmNewProyect	43
Figura 17. Apariencia de la clase FrmServiceProps	43
Figura 18. Apariencia de la clase FrmServerTest	44
Figura 19. Apariencia de la clase FrmAddPostgis	44
Figura 20. Apariencia de la clase FrmAddShapeFile	45
Figura 21. Apariencia de la clase FrmLayerSrc	45
Figura 22. Apariencia de la clase FrmSources	46
Figura 23. Apariencia de la clase FrmSelectRefSys	46
Figura 24. Apariencia de la clase PnlEditLineStyl	47
Figura 25. Apariencia de la clase PnlEditPointStyle	47
Figura 26. Apariencia de la clase PnlEditPolygonStyle	48
Figura 27. Apariencia de la clase ClassRuleGenerator	48
Figura 28. Apariencia de la clase RangeRuleGenerator	49
Figura 29. Apariencia de la clase FixedRuleGenerator	49
Figura 30. Apariencia de la clase FrmSymbLine con simbología fija	49
Figura 31. Apariencia de la clase FrmSymbLine con simbología por rangos	50
Figura 32. Apariencia de la clase FrmSymbLine con simbología por clases	50
Figura 33. Apariencia de la clase FrmSymbPoint con simbología fija	51
Figura 34. Apariencia de la clase FrmSymbPoint con simbología por rangos	51
Figura 35. Apariencia de la clase FrmSymbPoint con simbología por clases	52
Figura 36. Apariencia de la clase FrmSymbPoly con simbología fija	52
Figura 37. Apariencia de la clase FrmSymbPoly con simbología por rangos	53
Figura 38. Apariencia de la clase FrmSymbPoly con simbología por clases	53
Figura 39. Apariencia de la clase DialogDB	56
Figura 40. Apariencia de la clase DialogGeocoder	56
Figura 41. Apariencia de la clase DialogWMS	57
Figura 42. Apariencia de la capa Puntos.shp	86
Figura 43. Apariencia de la capa Comunas.shp	87
Figura 44. Apariencia de la capa Barrios.shp	88

Figura 4	5. Apariencia de la capa Manzana.shp	89
Figura 4	6. Apariencia de la capa Malla.shp	90
Figura 4	7. Imagen compuesta e imagen individual	91
Figura 4	3. Apariencia de la aplicación para pruebas individuales	91
Figura 4	9. Tiempos en pruebas de imágenes individuales sin caché	93
Figura 5	D. Tiempos en pruebas de imágenes individuales con caché en formación	94
Figura 5	1. Tiempos en pruebas de imágenes individuales con caché formado	95
Figura 5	2. Apariencia de la aplicación para pruebas de clientes	96
Figura 5	3. Tiempos en pruebas con clientes simulados A	97
Figura 5	4. Tiempos en pruebas con clientes simulados B	98
Figura 5	5. Apariencia de la aplicación para pruebas de geocodificación	99
Figura 5	<ol><li>Tiempos de respuesta a peticiones simultáneas de geocodificación</li></ol>	100
Figura 5	7. Porcentaje de Direcciones de la ciudad	101
Figura 5	3. Porcentajes de direcciones comuna centro	102
Figura 5	<ol> <li>Direcciones geocodificadas en la ciudad</li> </ol>	103
Figura 6	). Direcciones geocodificadas en la comuna centro	104
Figura 6	1. Selección de idioma en el instalador de Atlas	105
Figura 6	2. Pantalla de bienvenida en el instalador de Atlas	105
Figura 6	3. Aceptación de licencia en el instalador de Atlas	106
Figura 6	4. Selección de componentes en el instalador de Atlas	106
Figura 6	5. Selección de ruta instalación en el instalador de Atlas	107
Figura 6	<ol> <li>Selección de grupo en el menú inicio en el instalador de Atlas</li> </ol>	107
Figura 6	7. Carpeta Atlas en el menú inicio de Windows	108
Figura 6	3. Iniciar el panel de control Atlas	108
Figura 6	9. Iniciar el WEB Archive	108
Figura 7	). Primer paso del asistente para configuración de archivos WAR	109
Figura 7	1. Segundo paso del asistente para configuración de archivos WAR	110
Figura 7	2. Tercer paso del asistente para configuración de archivos WAR	111
Figura 7	3. Página principal de Tomcat	111
Figura /	4. Gestor de aplicaciones Web de Tomcat	112
Figura /	5. Seccion, archivo WAR a desplegar	112
Figura /	5. Aplicacion correctamente instalada en el servidor Tomcat	113
Figura /	7. Iniciar el panel de control Atlas	114
Figura /	3. Distribución de componentes del panel de control	114
Figura /	9. Barra de funciones del panel de control	115
Figura 8	). Barra de proyectos	115
Figura 8	I. Herramientas de capas	116
Figura 8	2. Seccion de visualización	116
Figura 8	3. Formulario, opciones de la nerramienta	117
Figura 8	4. Formulario, administración de plugins	117
Figura 8	<ul> <li>bolon connect en el panel de control</li> <li>Bropiedados de la consvién en el panel de control</li> </ul>	118
Figura 8	<ul> <li>Propiedades de la conexion en el panel de control</li> <li>Diagnésticas del convider</li> </ul>	118
Figura 8	r. Diagnosticos del servicio	120
Figura 8	5. INIOIMACION DEI SERVICIO	120
Figure 6	J. DUIUN VIVIO DEIVICE	122
Figura S	J. Formulario de nuevo proyecto	122
rigura S	i. Formulario selección de sistema de referencia espacial	123

Figura 92. Botón administrar orígenes de datos	124
Figura 93. Formulario, administrador de orígenes	124
Figura 94. Agregar un origen de datos ShapeFile	125
Figura 95. Formulario, importación de un ShapeFile	125
Figura 96. Agregar un origen de datos Postgis	126
Figura 97. Formulario, importación Postgis	126
Figura 98. Administrador de geocoders	127
Figura 99. Botones en la administración de geocoders	127
Figura 100. Cuadro de selección de proyectos	128
Figura 101. Formulario, nueva capa	128
Figura 102. Lista de capas	129
Figura 103. Botón, configurar orígenes de datos	130
Figura 104. Formulario, asignación de orígenes	130
Figura 105. Botón, administrar etiquetado	130
Figura 106. Formulario, administrar etiquetas	131
Figura 107. Botón editar simbología	131
Figura 108. Alternativas de simbología	132
Figura 109. Simbología por rangos	132
Figura 110. Simbología por clases	133
Figura 111. Estilos para geometrías tipo punto	134
Figura 112. Estilos para geometrías tipo línea	134
Figura 113. Estilos para geometrías tipo polígono	135
Figura 114. Botones denominadores de escala	135
Figura 115. Remover denominadores de escala	136
Figura 116. Botones de subir y bajar capa	136
Figura 117. Botón nuevo proyecto en NetBeans	141
Figura 118. Nuevo proyecto java ME en NetBeans	141
Figura 119. Opciones para una nueva aplicación java en NetBeans	142
Figura 120. Selección de plataforma por defecto	142
Figura 121. Configuraciones adicionales	143
Figura 122. Árbol de proyecto en NetBeans	143
Figura 123. Menu agregar recurso en NetBeans	143
Figura 124. Resource en un proyecto NetBeans	144
Figura 125. Creación de un Visual MIDlet en NetBeans	144
Figura 126. Propiedades del visual MIDlet	144
Figura 127. Árbol de proyecto en NetBeans con un MIDlet nuevo	145
Figura 128. Vista Source en NetBeans	145
Figura 129. Imports biblioteca Atlas para apliciones Java ME	146
Figura 130. Implementación de CommandListener	146
Figura 131. Atributos de la clase MIDlet	146
Figura 132. Constructor de la clase Atlas	146
Figura 133. Código de acceso a una instancia de MapPanel	147
Figura 134. Código de acceso a una instancia de Formulario	147
Figura 135. Código de lanzamiento del MIDlet	147
Figura 136. Submenu para ejecutar la aplicación	148
Figura 137. Apariencia de la aplicación MobileAtlas	148
Figura 138. Código para administrar el manejo de modos	149

Figura	139.	Modificación al método startMIDlet para GetFeatureInfo	150
Figura	140.	Modificación código administr ador de modos	151
Figura	141.	Modificación al metodo getMapPanel para FeatureInfo	152
Figura	142.	Área de interés de una consulta GetFeatureInfo	152
Figura	143.	Respuesta getFeatureInfo en formato texto plano	153
Figura	144.	Modificación al método startMIDlet para detectar toques en la pantalla	153
Figura	145.	Código para agremas el modo MODEGETCOORD	154
Figura	146.	Modificaciones al método startMIDlet para manejo de geocoding	155
Figura	147.	Código para agregar botón del geocoder	155
Figura	148.	Código para enviar la petición al servidor de geocodificación	156
Figura	149.	Apariencia de la aplicación respuesta geocoder	157

# **1. ARQUITECTURA DE ATLAS**

La herramienta ATLAS la conforman tres grandes componentes: el servidor, el panel de control y los componentes de desarrollo, como se muestra en la figura 1.



Figura 1. Arquitectura de la herramienta Atlas

## **1.1. SERVIDOR**

Este componente tienen los siguientes módulos:

## 1.1.1. Módulo Núcleo

Compuesto por los submódulos:

*Submódulo WMS*. Este submódulo es el encargado de administrar el envío y recepción de las peticiones de conformidad con el estándar WMS.

Submódulo de Utilitarios. Este submódulo contiene clases e interfaces que resultan útiles a lo largo de toda la aplicación, por ello se colocan juntas en un módulo especial, compartido por las demás partes del sistema. Algunas de las clases forman la estructura lógica de la aplicación, mientras que otras contienen métodos estáticos que realizan funciones de utilidad específica como las operaciones de E/S con flujos.

*Submódulo de Geocodificación*. Este submódulo es el encargado de administrar la configuración, el envío y recepción de las peticiones al servicio de geocodificación.

## 1.1.2. Otros Módulos

*Módulo HTTP.* Este módulo es el encargado de administrar las comunicaciones de la herramienta mediante conexiones HTTP.

*Módulo Plugins.* Este módulo es el encargado de administrar y configurar el sistema de plugins para el servicio de geocodificación en la herramienta Atlas.

*Módulo de Conexión.* Este módulo es el encargado de mantener una comunicación constante entre la herramienta y la base de datos.

*Módulo de Cache.* Este módulo es el encargado de administrar la carga y el almacenamiento de las imágenes generadas por el servidor de cartografía en el sistema de archivos del servidor.

*Módulo de Dibujo*. Este módulo es el encargado de graficar cada una de las imágenes generadas solicitadas servidor, usando las geometrías vectoriales de los orígenes de datos, y de conformidad a todos los parámetros de la petición GetMap del estándar WMS.

## **1.2. PANEL DE CONTROL**

Este componente tienen los siguientes módulos:

## 1.2.1. Módulo Núcleo

Compuesto por los submódulos:

*Submódulo de Persistencia*. Este submódulo permite realizar la carga y el almacenamiento de los objetos del sistema en la base de datos usando persistencia.

Submódulo de Lógica del Negocio. Este submódulo contiene todos las clases y programas qe permiten la geocodificación.

## 1.2.2. Otros Módulos

Ademas de los módulos de HTTP, Plugins y Conexión, elpanel decontrol tiene los siguientes módulos:

*Módulo de importación*. Este módulo es el encargado de importar los formatos de información geográfica soportados por Atlas a la base de datos, su objetivo se centra en verificar la consistencia de estas fuentes y realizar las transformaciones requeridas.

*Módulo de interfaz gráfica - GUI*. Este módulo da soporte visual a los demás módulos y se encarga de brindar al usuario una experiencia muy amigable durante la manipulación de la herramienta, de modo tal que resulte sencillo y fácil realizar todas las operaciones requeridas.

*Módulo Mashup.* Este módulo se encarga de administrar los componentes asociados a la producción de aplicaciones hibridas usando la biblioteca.

## **1.3. COMPONENTES DE DESARROLLO**

El módulo Núcleo contiene los mismos componentes que el módulo Núcleo del servidor y dentro de otros módulos están los módulos de Módulo de interfaz gráfica – GUI, Módulo HTTP y Módulo Mashup.

## 1.4. PAQUETES DEL MÓDULO DE UTILIDAD

## 1.4.1. Paquete clientdata

Contiene las clases que representan la estructura de datos del sistema que se requiere en el componente de desarrollo del escritorio:

*Clase BBox.* Una representación ligera de un bounding box para ser usada en los componentes de desarrollo. Un bounding box encierra una región del espacio 2D usando dos coordenadas. Su interpretación depende del sistema de coordenadas de referencia, que define las unidades en que se expresan las coordenadas y la orientación de los ejes. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de la clase BBox.

Constructores		
BBox(double minx, double miny, double maxx, double maxy)		
Construye dados valores máximos y mínimos.		
BBox(Element bBox)		
Construye desc	le un elemento XML compatible con WMS.	
Resumen de r	<u>né</u> todos	
Point2D getCenter()		
	Retorna el centro geométrico del bounding box.	
double getHeight()		
Retorna el alto del área delimitada.		
double getMaxx()		
	Retorna el máximo valor del primer eje.	
double getMaxy()		
Retorna el máximo valor del segundo eje.		
double getMinx()		
	Retorna el mínimo valor del primer eje.	
double getMiny()		
Retorna el mínimo valor del segundo eje.		
String	getUrlForm()	
Retorna el bounding box en forma de KVP para ser		
	usado en peticiones.	
double	getWidth()	
	Retorna el ancho del área delimitada.	
void	setMaxx(double maxx)	
	Establece el máximo valor del primer eje.	
void	setMaxy(double maxy)	
	Establece el máximo valor del segundo eje.	
Void	setMinx(double minx)	
· · · ·	Establece el minimo valor del primer eje.	
Void	setMiny(double miny)	
	Establece el mínimo valor del segundo eje.	

*Clase EpsgCRS.* Representa un sistema de coordenadas de referencia del EPSG para uso en los componentes de desarrollo de escritorio. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 2.

### Tabla 2. Resumen de la clase EpsgCRS.

Resumen de campos			
static int UNIT ANGULAR			
Indica que el sistema funciona con unidades angulares que			
pueden expresar en términos de grados.			
static int	static int UNIT LINEAR		
	Indica que el sistema funciona con unidades lineales que se		
	pueden expresar en términos de metros.		
Resumen de d	constructores		
EpsaCRS()			
Construye una	nuevo objeto sin valores.		
EpsqCRS(Eler	nent crs)		
Construve dese	de el elemento XML que entrega el servidor como		
respuesta a un	a petición GetEPSGCodeInfo.		
Resumen de	métodos		
String	getAxis1()		
	Retorna el nombre del primer eje.		
String	getAxis2()		
	Retorna el nombre del segundo eje.		
int	getCode()		
Retorna el código EPSG del sistema.			
double. getConversionFactor()			
	Retorna el factor por el que deben multiplicarse las medidas para		
convertirlas a la unidad base de sistema.			
Element	getEpsgCRS(String code, URL serviceURL)		
	Retorna un Element producto de una solicitud GetEPSGCodeInfo		
	sobre el servidor indicado.		
String			
· · · ·	Retorna el nombre EPSG del sistema.		
Int	get i ype()		
	Retorna el tipo del sistema segun las constantes de clase.		
Void	Setaxisi (Sinng axisi)		
void	cstAxic2(String oxic2)		
Voiu	Establece el nombre del segunde eje		
void	setCode(int code)		
Volu SetCode(III Code)			
void	setConversionEactor(double conversionEactor)		
Volu	Establece el factor por él que deben multiplicarse las medidas para		
	convertirlas a la unidad base de sistema		
biov	setName(String name)		
	Establece el nombre EPSG del sistema.		
void	setType(int type).		
	Establece el tipo del sistema según las constantes de clase.		

*Clase Layer.* Representa una capa para su uso en los componentes de desarrollo.Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 3.

## Tabla 3. Resumen de la clase Layer

.

.

Resumen de con	Resumen de constructores		
Layer()			
Construye un obje	to sin valores.		
Layer(Element lay	/er, Project proyect)		
Construye un obje	to desde un elemento XML y lo anexa a un proyecto.		
Resumen de mét	odos		
String	<b>getAtribution</b> () Retorna el responsable de la capa. De conformidad al estándar WMS.		
BoundingBox	getBoundigBox() Retorna el bounding box en el sistema de coordenadas de referencia del proyecto. De conformidad al estándar WMS.		
EpsgCRS	getCRS() Retorna el sistema de coordenadas de referencia para la capa.		
Layer.Ex_Boundi	getEx_BoundingBox()		
ngBox	Retorna el bounding box respecto a WGS 84. De conformidad al estándar WMS.		
Java.util.List	getKeywordList() Retorna un listado de palabras clave. De conformidad al estándar WMS.		
double	getMaxscaledeno() Retorna el denominador máximo de escala. De conformidad al estándar WMS.		
double	<b>getMinscaledeno</b> () Retorna el denominador mínimo de escala. De conformidad al estándar WMS.		
String	<b>getName</b> () Retorna el identificador de la capa. De conformidad al estándar WMS.		
Project	<b>getProyect</b> () Retorna el proyecto al que pertenece la capa.		
String	getSummary() Retorna un resumen de la capa. De conformidad al estándar WMS.		
String	getTitle() Retorna una descripción breve para mostrar. De conformidad al estándar WMS.		

boolean	isQueryable()
	Indica si la capa puede ser consultada en una operación
	GetFeatureInfo.
void	setAtribution(String atribution)
	Establece el responsable de la capa. De conformidad al estándar
	WMS.
void	<pre>setBoundigBox(BoundingBox boundigBox)</pre>
	Establece el bounding box en el sistema de coordenadas de
	referencia del proyecto. De conformidad al estándar WMS.
void	setCRS(EpsgCRS CRS)
	Establece el sistema de coordenadas de referencia para la capa.
void	<pre>setEx_BoundingBox(Layer.Ex_BoundingBox exBoundingBox)</pre>
	Establece el bounding box respecto a WGS 84. De conformidad al
	estándar WMS.
void	setKeywordList(List keywordList)
	Establece un listado de palabras clave. De conformidad al estándar
	WMS.
void	setMaxscaledeno(double maxscaledeno)
	Establece el denominador máximo de escala. De conformidad al
	estándar WMS.
void	setMinscaledeno(double minscaledeno)
	Establece el denominador mínimo de escala. De conformidad al
	estandar WMS.
Void	setName(String name)
	Establece el identificador de la capa. De conformidad al estandar
	WMS.
VOID	setProyect(Project proyect)
	Establece el proyecto al que pertenece la capa.
VOID	setQueryable(boolean queryable)
	Establece si la capa puede ser consultada por una operación
	Getreatureinfo.
void	cotSummary/String summary)
voiu	Setablaca al resuman de la cana. De conformidad al estándar
void	sotTitle(String title)
volu	Establece descrinción breve para mostrar. De conformidad al
	estándar WMS

*Clase Project.* Representa un proyecto para su uso en los componentes de desarrollo, contiene un conjunto de capas. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 4.

## Tabla 4. Resumen de la clase Project.

Resumen de constructores			
Project()			
Construye	Construye un proyecto con los campos vacíos.		
Project(Element project)			
Construye	desde un elemento XML de un documento GetCapabilities.		
Resumen	de métodos		
BBox getBbox()			
	Retorna el bounding box combinado de los bounding boxes de los		
	orígenes de datos de las capas del proyecto. De conformidad al estándar		
	WMS.		
EpsgCRS	getCrs()		
	Retorna el sistema de coordenadas de referencia.		
List	getLayers()		
	Retorna el listado de capas del proyecto.		
String	getName()		
	Retorna el identificador del proyecto. De conformidad al estándar WMS.		
String	String getTitle()		
Retorna una descripción breve para mostrar. De conformidad al estánda			
	WMS.		
void	setBbox(BBox bbox)		
	Establece el bounding box en el sistema de coordenadas de referencia del		
	proyecto. De conformidad al estándar WMS.		
void	setCrs(EpsgCRS crs)		
	Establece el sistema de coordenadas de referencia.		
void	setLayers(Java.util.List layers)		
L	Establece el listado de capas del proyecto.		
void	setName(String name)		
	Establece el identificador del proyecto. De conformidad al estándar WMS.		
void	set lile(String title)		
	Establece una descripción breve para mostrar. De conformidad al		
	estándar WMS.		

## 1.5. PAQUETES DEL MÓDULO DE GEOCODER

Contiene las clases e interfaces que deben extender e implementar todos los geocoders.

*Clase Geocoder.* Clase base del sistema de geocoders. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 5.

## Tabla 5. Resumen de la clase Geocoder.

Resumen de métodos		
abstract	getAboutDialog()	
JDialog	Debe retornar un cuadro de diálogo con	
	información sobre el geocoder	
	retCleanAddress(String address)	
static	Retorna una cadena en la que se han suprimido todos	
String	los signos de puntación y se ha removido el acento de	
	todas la vocales, también se han eliminado palabras	
	como CON DE EL EN LA LAS LO LOS MAS MI	
	MIS PARA POR OUE SIN SU SUS TU TUS YAV	
	se ha convertido a mavúsculas	
	aetConfigurationDialog(Hibernatel Itil hibernate	
abstract ConfigurationDialog	Project project GeocoderConfig config)	
	Debe reterner un diélege de configuración liste	
	Debe retornal un ulatogo de configuración listo	
	como parámetros	
	como parametros.	
abstract String	Debe reterner une descripción del geocodor	
	para sor mostrada on pantalla	
	aotNama()	
abstract String	Debe reterner el nombre del geocodor	
	para sor mostrado on pantalla	
	para ser mostrado en pantalia.	
abstract Project	getProject()	
	Debe retornar el proyecto para el que funciona	
	esta instancia del geocoder.	
staticString	getSingleSpaced(String address)	
	Retorna una cadena en la que todas las	
	ocurrencias de varios espacios consecutivos se	
	han reemplazado por un solo espacio.	
abstract String	getStandardizedAddress(String address) Debe	
	retornar la dirección indicada después de llevarla	
	a una forma en que contiene elementos léxicos	
	estandarizados para el proceso, por ejemplo, el	
	reemplazo de "calle", "cll", "clle", "cl" por "CL".	
protected static boolean	iFind(String pattern,String target)	
	Indica si una cadena contiene otra, sin	
	tener en cuenta mayúsculas o minúsculas.	
abstract void	init(ConnectionProperties c)	
	Es llamado por el gestor en servidor antes de	
	empezar a hacer peticiones, aquí el geocoder debe	
	realizar todas las acciones que sean necesarias	
	antes de empezar a operar, por ejemplo, formar	
	cachés y verificar el estado de las tablas requeridas.	

abstract boolean	isCapableFor(String address)
	Debe retornar falso o verdadero en función de, si el
	geocoder puede o no procesar la dirección indicada,
	dicha dirección está exactamente como llega en la
	petición.
abstract Result[]	locateAddress(String[] parts)
	Debe determinar las posibles ubicaciones para una
	dirección dados sus componentes léxicos.
abstract String[]	parseAdress(String adress)
	Retorna los componentes léxicos de la dirección
	estandarizada que se entrega como parámetro.
abstract void	setGeocoderConfig(GeocoderConfig gc)
	Debe establecer el objeto de configuración del
	geocoder para el proyecto.
abstract void	setProject(Project project)
	Debe establecer el proyecto para el que funciona
	esta instancia del geocoder.

*Clase ConfigurationDialog.* Súper clase para los diálogos de configuración de geocoders. Es usada por el gestor de plugins en el panel de control. Los métodos set de esta clase normalmente deben llamarse desde la implementación del método getConfigurationDialog del la clase Geocoder. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 6.

## Tabla 6. Resumen de la clase ConfigurationDialog.

1	
Resumen de con	structores
ConfigurationDialog()	
Crea un diálogo en blanco, a este punto aún no está listo para ser visible.	
Resumen de mét	odos
GeocoderConfig	getConfig()
-	Retorna el objeto de configuración del geocoder para un proyecto
	en particular.
HibernateUtil	getHibernate()
	Retorna el objeto de conexión hibernate.
Project	getProject()
	Retorna el proyecto para el que se configura el geocoder.
void	setConfig(GeocoderConfig config)
	Establece el objeto de configuración del geocoder para un
	proyecto en particular.
void	setHibernate(HibernateUtil hibernate)
	Establece el objeto de conexión hibernate.
void	setProject(Project project)

|--|

*Clase Result.* Clase que representa un resultado de operación de geocodificación. En la tabla 7 se muestra más detalles de esta clase.

#### Tabla 7. Resumen de la clase Result.

Resumen de cons	Resumen de constructores	
Result(String address, Point2D location)		
Construye dados una dirección y una ubicación.		
Resumen de métodos		
String	getAddress()	
	Retorna la descripción textual de la ubicación tal como el	
	geocoder la interpretó.	
Element	getAsElement()	
	Retorna el resultado como un elemento XML para ser incluido en	
	la respuesta.	
String	getAsJSON()	
	Retorna el resultado como un elemento JSON para ser incluido	
	en la respuesta.	
Point2D	getLocation()	
	Retorna la ubicación en el sistema de coordenadas de referencia	
	del proyecto al que corresponde.	
void	setAddress(String address)	
	Establece la descripción textual de la ubicación tal como el	
	geocoder la interpretó.	
void	setLocation(Point2D location)	
	Establece la ubicación en el sistema de coordenadas de	
	referencia del proyecto al que corresponde.	

## **1.6. PAQUETES DEL MÓDULO DE PERSISTENCIA**

## 1.6.1. Paquete hibernatedata.

Paquete que contiene las clases principales de la estructura de datos del sistema y que tienen la capacidad de ser llevadas al almacenamiento persistente.

*Clase AtlasColor.* Representa un color en formato argb. En la tabla 8 se presenta un resumen de esta clase

#### Tabla 8. Resumen de la clase AtlasColor.

Resumen de constructore	S
AtlasColor()	
Construye un color vacio.	
Resumen de métodos	
void	delete(org.hibernate.classic.Session sess)
	Borra este objeto del almacenamiento persistente.
int	getAlfa()
	Retorna el componente alfa del color.
int	getBlue()
	Retorna el componente azul del color.
int	getCodecolo()
	Retorna el código del color, para persistencia.
Java.awt.Color	getColor()
	Retorna un objeto Color con el rgb de este objeto.
int	getGreen()
	Retorna el componente verde del color.
int	getRed()
	Retorna el componente rojo del color.
void	save(org.hibernate.classic.Session sess)
	Guarda este objeto en una sesión de hibernate.
void	setAlfa(int alfa)
	Establece El componente alfa del color.
void	setBlue(int blue)
	El componente azul del color.
void	setCodecolo(int codecolo)
	Código del color, para persistencia.
void	setColor(Java.awt.Color color)
	Establece los valores rgba de este color.
void	setGreen(int green)
	Establece el componente verde del color.
Void	setRed(int red)
	Establece el componente rojo del color.
void	setRGBA(int r, int g, int b, int a)
	Establece los valores rgba para este color.

**Clase AtlasStroke.** Representa un estilo de línea, compatible con los estilos de línea de AWT. En la tabla 9 se presenta un resumen de esta clase.

## Tabla 9. Resumen de la clase AtlasStroke.

Resumen de constructores
AtlasStroke()
Construye un estilo de línea sin valores.

Resumen de métor	dos
void	delete(org.hibernate.classic.Session sess)
	Remueve este objeto del almacenamiento persistente.
BasicStroke	getBasicStroke()
	Retorna un BasicStroke por defecto, de 1 píxel de ancho.
BasicStroke	getBasicStroke(double factor)
	Retorna un BasicStroke con base en este estilo de línea
	después de multiplicar su ancho por el factor indicado.
int	getCap()
	Retorna el cap del estilo de línea , forma de las terminales.
int	getCodestro()
	Retorna el código del estilo de línea en el sistema de
	persistencia.
float[]	getDash()
	Retorna el patrón de punteado de la línea como un array
	obtenido desde la representación en cadena.
float	getDashphase()
	Retorna el desplazamiento en el patrón de punteado.
String	getDashString()
	Retorna el patrón de punteado de la línea como cadena, para
	ser almacenado en la persistencia.
int	getJoin()
	Retorna el join del estilo de línea , decoración de la
	intersecciones.
float	getMiterlimit()
	Retorna el Miter limit del estilo de línea.
float	getWidth()
	Retorna el ancho del estilo de línea.
Void	save(org.hibernate.classic.Session sess)
	Envia este objeto al almacenamiento persistente.
VOID	setBasicStroke(Java.awt.BasicStroke basicStroke)
	Establece los atributos del objeto para que iguale al
	basicStroke indicado.
VOID	setCap(int cap)
	Establece el cap del estilo de línea , forma de las terminales.
Void	Setudestro(Int codestro)
	Establece el codigo del estilo de línea en el sistema de
اء: من	persistencia.
VOID	Establece el patrón de puntos de la líneo come un arrou
	establece el parton de puncedo de la línea como un altay
void	sotDashnhase(float dashnhase)
void	Establece el deplezamiente en el petrón de puntesde
ام: من	Establece el desplazamiento en el patron de punteado.
VOID	Servasiistiing (String dashString)

	Establece el el patrón de punteado de la línea como cadena, para ser almacenado en la persistencia.
void	setJoin(int join)
	Establece el join del estilo de línea , decoración de la
	intersecciones.
	void setMiterlimit(float miterlimit)
	Establece el Miter limit del estilo de línea.
void	setWidth(float width)
	Establece el ancho del estilo de línea .

*Clase GeocoderConfig.* Representa la configuración de un geocoder para un proyecto en particular. El contenido de la cadena configuración depende el desarrollador del plugin. En la tabla 10 se presenta un resumen de esta clase.

## Tabla 10. Resumen de la clase GeocoderConfig.

Resumen de con	Resumen de constructores	
GeocoderConfig	()	
Construye un objeto sin valores.		
Resumen de mé	étodos	
void	delete(org.hibernate.Session sess)	
	Remueve este objeto del almacenamiento persistente.	
String	getClassname()	
	Retorna el nombre de la clase principal de geocoder.	
int	getCodegeoc()	
	Retorna el código del objeto en el sistema de persistencia.	
String	getConfiguration()	
	Retorna la cadena de configuración del geocoder.	
Project	getProject()	
	Retorna el proyecto al que pertenece esta configuración.	
void	save(org.hibernate.Session sess)	
	Envía este objeto al almacenamiento persistente.	
void	setClassname(String classname)	
	Establece el nombre de la clase principal de geocoder.	
void	setCodegeoc(int codegeoc)	
	Establece el código del objeto en el sistema de persistencia.	
void	setConfiguration(String configuration)	
	Establece la cadena de configuración del geocoder.	
void	setProject(Project project)	
	Establece el proyecto al que pertenece esta configuración.	

**Clase Icon.** Representa un icono para ser aplicado sobre una geometría tipo punto. Los iconos del sistema se almacenan como representaciones SVG. Un resumen de la clase Icon se muestra en la tabla 11.

### Tabla 11. Resumen de la clase Icon.

Resumen de campos	
static int	
รเลเเบ แก	DEFAULI_SIZE
Ancho inicial por defecto para los iconos en el sistema.	
	structores
Construye un icono con campos vacios.	
icon(byte[] binary, String mime, String description)	
Construye un icono con los parámetros dados. Usualmente el campo binary	
contiene la represe	ntación binaria de cadena del SVG del icono.
Decumenta mét	
Resumen de met	
Void	createThumb()
	Crea la vista en miniatura del icono, debe llamarse antes de
	llamar a getThumb.
byte[]	getBinaicon()
	Retorna el contenido binario del icono, normalmente de la
ļ	cadena del documento SVG que lo representa.
Int	getCodeicon()
	Retorna el código del objeto en el sistema de persistencia.
String	getDescicon()
	Retorna una descripción breve del icono.
BufferedImage	getIcon(int maxWidth, int maxHeight)
	Retorna una imagen del icono.
BufferedImage	getThumb()
	Retorna una vista en miniatura del icono.
String	getTypeicon()
	Retorna el tipo mime del icono.
void	setBinaicon(byte[] binaicon)
	Establece el contenido binario del icono, normalmente de la
	cadena del documento SVG que lo representa.
void	setCodeicon(int codeicon)
	Establece el código del objeto en el sistema de persistencia.
void	setDescicon(String descicon)
	Establece una descripción breve del icono.
void	setTypeicon(String typeicon)
	Establece el tipo mime del icono.

*Clase Layer.* Una capa del sistema, es empleada por el panel de control y el servidor, soporta persistencia y los campos requeridos por el estándar WMS. Un resumen de la clase Layer se muestra en la tabla 12.

## Tabla 12. Resumen de la clase Layer.

Resumen de co	nstructores
Layer()	
Construye un objeto sin valores.	
Resumen de m	nétodos
double	getArea()
	Retorna el área que ocupa la capa según su origen de datos. Los
	cálculos se realizan con base en el bounding box del origen de datos de
	la capa.
String	getAtribution()
	Retorna el responsable de la capa. De conformidad al estándar WMS.
String[]	getClassValues()
	Retorna un array que contiene un elemento por cada geometría en el
	origen de datos, se usa para determinar la regla indicada en
	simbologías de tipo clase.
int	getCodelaye()
	Retorna el código del objeto en el sistema de persistencia.
String	getDesclaye()
	Retorna una descripción breve para mostrar. De conformidad al
	estándar WMS.
StringBuilder	getFormatFeatureInfo(Connection conn,
	ArrayList features, String INFO_FORMAT, int crs)
	Retorna una respuesta featureinto que contiene los features indicados
Otaria a	en el formato solicitado.
String	getreywordList()
	Retorna un listado de palabras clave. De conformidad al estandar
Bufforodimogo	vvvvs.
Dullereulinage	Beterna una imagan con la lavanda da la cona
daubla	Retorna una imagen con la leyenda de la capa.
uouble	Retorna el denominador máximo de escala. De conformidad al
	estándar WMS
double	estandar WWO.
double	Retorna el denominador mínimo de escala. De conformidad al estándar
	WMS
String	getNameLave()
	Retorna el identificador de la capa. De conformidad al estándar WMS.
Project	getProject()

	Retorna el proyecto al que pertenece la capa.
double[]	getRangeValues()
	Retorna un array que contiene un elemento por cada geometría en el
	origen de datos, se usa para determinar la regla indicada en
	simbologías de tipo rango.
Source	getSource()
	Retorna el origen de datos asociado a la capa.
String	getSummary()
	Retorna el resumen de la capa. De conformidad al estándar WMS.
Symbology	getSymbology()
	Retorna la simbología de capa.
double	getXmax()
	Retorna el máximo valor del primer eje del bounding box del origen de
	datos de la capa.
double	getXmin()
	Retorna el mínimo valor del primer eje del bounding box del origen de
	datos de la capa.
Element	getXMLCapability(Java.io.InputStream schema, int version)
	Retorna un elemento XML que describe la capa en la versión WMS
	indicada.
double	getYmax()
	Retorna el máximo valor del segundo eje del bounding box del origen
	de datos de la capa.
double	getYmin()
	Retorna el minimo valor del segundo eje del bounding box del origen
:4	de datos de la capa.
Int	getzorder() Deterne el Indicador del orden de la considentre del provecto
	Reloma el indicador del orden de la capa dentro del proyecto.
booloan	isQuoryable()
DODEan	Indica si la capa puede ser consultada per una operación
	CotEosturoInfo
void	loadFeatures (lava sol Connection con)
VOIG	l lama al método de cargar geometrías del origen de datos y carga los
	valores para simbologías de clase y rango si es pecesario
void	remove(Hibernatel Itil bibernate)
Void	Remueve este obieto del almacenamiento persistente
void	set Atribution (String atribution)
1014	Establece el responsable de la capa. De conformidad al estándar WMS
void	setCodelave(int codelave)
	Establece el código del obieto en el sistema de persistencia
void	setDesclave(String desclave)
	Establece una descripción breve para mostrar. De conformidad al
	estándar WMS.

void	setKeywordList(String keywordList)
	Establece una lista de palabras clave que describen la capa. Se trata de
	una cadena separada por comas. De conformidad al estándar WMS.
	void setMaxscaledeno(double maxscaledeno)
	Establece el denominador máximo de escala. De
	conformidad al estándar WMS.
	void setMinscaledeno(double minscaledeno)
	Establece De conformidad al estándar WMS, denominador
	mínimo de escala. De conformidad al estándar WMS.
void	setProject(Project project)
	Establece el proyecto al que pertenece la capa.
void	setQueryable(boolean queryable)
	Indica si la capa puede ser consultada por una
	operación GetFeatureInfo.
void	setSource(Source source)
	Establece el origen de datos asociado a la capa.
void	setSummary(String summary)
	Establece el resumen de la capa. De conformidad al estándar WMS.
void	setSymbology(Symbology symbology)
	Establece la simbología de capa.
void	setZorder(int zorder)
	Establece el indicador del orden de la capa dentro del proyecto.

*Clase Project.* Representa un proyecto para su uso en el servidor y en el panel de control, representa un conjunto de capas que comparten un sistema de coordenadas de referencia y un tema común. Un resumen de la clase Project se muestra en la tabla 13.

## Tabla 13. Resumen de la clase Project.

Resumen de constructores		
Project()		
Construye un objeto en blanco.		
Resumen de métodos		
BoundingBox	getBoundingBox()	
	Calcula el bounding box del proyecto con base en los	
	bounding box de la capas que contiene.	
int	getCodeproj()	
	Retorna el código del objeto en el sistema de	
	persistencia.	
String	getDescproj()	
	Retorna el nombre que mostrar el proyecto.	
Java.util.Set	getGeocoderConfigs()	
	Retorna el conjunto de las configuraciones de	

	geocoders asociadas al proyecto.
Geocoder[]	getGeocoders()
_	Retorna el listado de los geocoder asociados al
	proyecto, requiere que previa llamada a
	loadGeocoders().
Java.util.Set	getLayers()
	Retorna el conjunto de capas asociadas al proyecto.
String	getNameProj()
	Retorna el identificador del proyecto.
Service	getService()
	Retorna el servicio al que pertenece el proyecto.
ArrayList <layer></layer>	getSortedLayers()
	Retorna un listado de las capas del proyecto ordenadas
	según su Z-order.
Java.util.Set	getSources()
	Retorna el conjunto de los orígenes de datos asociados
	al proyecto.
Spatial_ref_sys	getSpatial_ref_sys()
	Retorna el sistema de referencia espacial del proyecto.
Element	getXMLCapability(Element root, int version)
	Obtiene un elemento XML que describe el proyecto y
	sus capas.
Void	Cargo los googodors osignados el provesto, policita los
	carga los geocoders asignados al proyecto, solicita las
	sistema, requiere que les plugins de les geocoders
	sisterria, requiere que los plugiris de los geocoders
void	setCodeproi(int codeproi)
	Establece el código del objeto en el sistema de
	nersistencia
biov	setDescproi(String descproi)
	Establece el nombre que mostrar el provecto.
void	setGeocoderConfigs(Java.util.Set geocoderConfigs)
	Establece el conjunto de las configuraciones de
	geocoders asociadas al proyecto.
void	setLayers(Java.util.Set layers)
	Establece el conjunto de capas asociadas al sistema.
void	setService(Service service)
	Establece el servicio al que pertenece el proyecto.
void	setSources(Java.util.Set sources)
	Establece el conjunto de los orígenes de datos
	asociados al proyecto.
void	<pre>setSpatial_ref_sys(Spatial_ref_sys spatial_ref_sys)</pre>
	Establece el sistema de referencia espacial del

	proyecto.
--	-----------

*Clase Rule.* Define una regla para aplicar un estilo a gráfico a un registro en particular de una capa. La regla puede ser un intervalo o un valor exacto. Un resumen de la clase Rule se muestra en la tabla 14.

## Tabla 14. Resumen de la clase Rule.

Resumen de co	nstructores	
Rule()		
Construye un ob	jeto en blanco.	
Resumen de métodos		
byte[]	getBinarule()	
,	Retorna el campo binario que contiene la imagen que debe usarse	
	en caso de simbologías para capas de puntos.	
int	getCoderule()	
	Retorna el código del objeto en el sistema de persistencia.	
String	getDescrule()	
	Retorna una descripción para la regla.	
double	getMax()	
	Si la regla pertenece a un modelo de rangos, representa el valor	
	máximo del intervalo.	
double	getMin()	
	Si la regla pertenece a una simbología de rangos, representa el	
	valor mínimo del intervalo.	
Style	getStyle()	
	Retorna el estilo que debe aplicarse al registro en caso de ser	
	afectado por la regla.	
Symbology	getSymbology()	
	Retorna la simbología a la que pertenece la regla.	
String	getValue()	
_	Retorna el valor en caso de que la regla pertenezca a una	
	simbología de clases.	
void	setBinarule(byte[] binarule)	
	Establece el campo binario que contiene la imagen que deben	
	usarse en caso de simbologías para capas de puntos.	
void	setCoderule(int coderule)	
	Establece el código del objeto en el sistema de persistencia.	
void	setDescrule(String descrule)	
	Establece el una descripción para la regla.	
void	setMax(double max)	
	Si la regla pertenece a un modelo de rangos, representa el valor	
	máximo del intervalo.	
void	setMin(double min)	
	Si la regla pertenece a una simbología de rangos, representa el	
	valor minimo del intervalo.	

void	setStyle(Style style)
	Establece el estilo que debe aplicarse al registro en caso de ser
	afectado por la regla.
void	setSymbology(Symbology symbology)
	Establece la simbología a la que pertenece la regla.
void	setValue(String value)
	Establece el valor en caso de que la regla pertenezca
	a una simbología de clases.

*Clase Service.* Representa un servicio WMS. Es la raíz de la estructura de clases del sistema. Un resumen de la clase Service se muestra en la tabla 15.

## Tabla 15. Resumen de la clase Service.

.

.

Resumen de c	<u>a</u> mpos	
String	SIGNATURE	
	Firma del servidor.	
static int	VERSION_1_1_0	
	Versión 1.1.0 del estándar WMS .	
static int	VERSION_1_1_1	
	Versión 1.1.1 del estándar WMS .	
static int	VERSION_1_3_0	
	Versión 1.3.0 del estándar WMS .	
static int	VERSION_JSON	
	Versión JSON del documento de capabilities.	
Resumen de	constructores	
Service()		
Construye un objeto en blanco.		
Resumen de métodos		
int	getCodeserv()	
	Retorna el identificador del objeto en el sistema de persistencia.	
String	getContactElectronicMailAddress()	
	Retorna el correo electrónico del encargado del servicio.	
String	getContactOrganization()	
	Retorna la organización encargada del servicio.	
String	getContactPerson()	
	Retorna la persona encargada del servicio.	
Java.util.Set	getIcons()	
	Retorna el conjunto de iconos del servicio.	
String	getKeywordList()	
	Retorna el conjunto de palabras clave.	
String	getLayerLimit()	
	Retorna el número máximo de capas por petición.	
String	getMaxHeight()	
	Retorna el alto máximo de la imagen por petición.	
String	getMaxWidth()	

	Retorna el ancho máximo de la imagen por petición.
Set	getProjects()
	Retorna el conjunto de proyectos del servicio.
String	getProviderURL()
_	Retorna la URL con información del servicio.
static Service	getService(HibernateUtil hibernate)
	Retorna el objeto Service del sistema desde una conexión hibernate.
String	getServiceURL()
	Retorna la URL del servicio WMS.
String	getSummary()
	Retorna una descripción del servicio.
String	getTitle()
	Retorna una descripción del breve del servicio.
String	getWMSCapabilities(int version)
	Retorna el documento de capabilities del sistema según la versión.
String	getWMSJSON()
	Retorna el documento de capabilities en formato JSON.
boolean	isPublicaccess()
	Determina si el servicio tiene acceso al público.
void	sendForceReload(ServiceConnection sc)
	Envía al servidor la señal que indica que deben recargase todos los
	buffers desde la base de datos.
void	setCodeserv(int codeserv)
	Establece el identificador del objeto en el sistema de persistencia.
void	setContactElectronicMailAddress(String contactElectronicMailAddre
	Establece el correo electronico del encargado del servicio.
Void	SetContactOrganization(String contactOrganization)
void	Establece la organización encargada del servició.
Void	SetContactPerson(String ContactPerson)
void	
Voiu	Establese el conjunto de jonnos del convisio
void	Establece el conjunto de iconos del servicio.
Voiu	Establece el conjunto de palabras clavo
void	Establece el conjunito de palabras clave.
Voiu	Establaca al número máximo do canas nor notición
void	setMaxHeight(String maxHeight)
Void	Establece el alto máximo de la imagen nor netición
void	setMaxWidth(String maxWidth)
voiu	Establece el ancho máximo de la imagen nor netición
void	setProjects(Java util Set projects)
void	Establece el conjunto de proyectos del servicio
biov	setProviderURL(String providerURL)
	Establece la URL con información del servicio
L	

void	setPublicaccess(boolean publicaccess)
	Establece si el servicio tiene acceso al público.
void	setServiceURL(String serviceURL)
	Establece la URL del servicio WMS.
void	setSummary(String summary)
	Establece la descripción del servicio.
void	setTitle(String title)
	Establece la descripción del breve del servicio.
void	setWMSCapabilities(String WMSCapabilities, int version)
	Establece el documento de capabilities del sistema según la versión.
void	setWMSJSON(String WMSJSON)
	Establece el documento de capabilities en formato JSON.
void	updateCapabilities(HibernateUtil hibernate, ServiceConnection
	sc) Actualiza los capabilities del servicio en todas sus versiones.

*Clase Source.* Representa un origen de datos del sistema, una relación de objetos geométricos y datos alfanuméricos asociados. Un resumen de la clase Service se muestra en la tabla 16.

## Tabla 16. Resumen de la clase Source.

Resumen de con	Resumen de constructores	
Source ()		
Construye un obje	eto sin valores	
Resumen de métodos		
Void	calcularDimensiones()	
	Calcula el bounding box del origen de datos dada su geometría.	
Envelope[]	getBboxes()	
	Retorna un array con los bounding box de cada geometría en el	
	origen.	
int	getCodesour()	
	Retorna el código del objeto en el sistema de persistencia.	
Feature[]	getFeatures()	
	Retorna un array con los objetos geométricos del origen.	
List< String>	getFieldNames()	
	Retorna un listado de los nombres de los datos	
	alfanuméricos que acompañan a los objetos geométricos .	
List< Integer>	getFieldTypes()	
	Retorna un listado de los tipos de los datos alfanuméricos que	
	acompañan a los objetos geométricos. Según tipos SQL de Java.	
String	getFielsour()	
	Retorna el nombre del campo en la relación que	
	guarda la geometría del origen.	

Java.lang.Class	getGeomClass()
	Retorna la clase geométrica del origen.
String	getGeomType()
	Retorna el nombre del tipo de la geometría de origen.
Java.util.Set	getLayers()
	Retorna las capas en las que se usa el origen.
Project	getProject()
	Retorna el proyecto al que pertenece el origen.
String	getTablsour()
	Retorna el nombre de la relación que guarda los datos del origen.
double	getXmax()
	Retorna el máximo valor en el primer eje.
double	getXmin()
	Retorna el mínimo valor en el primer eje.
double	getYmax()
	Retorna el máximo valor en el segundo eje.
double	getYmin()
	Retorna el mínimo valor en el segundo eje.
void	loadFeatures(Java.sql.Connection con)
	Carga en memoria los objetos geométricos del origen de datos.
void	loadFieldMetadata(Java.sql.Connection conn)
	Carga los metadatos del origen, consistente en los nombres y
	tipos de los campos alfanuméricos que acompañan a los objetos
	geométricos.
void	setBboxes(com.vividsolutions.jts.geom.Envelope[] bboxes)
	Establece el array con los bounding box de cada geometría en el
	origen.
void	setCodesour(int codesour)
	Establece el código del objeto en el sistema de persistencia.
void	setFeatures(Feature[] features)
	Establece el array con los objetos geométricos del origen.
void	setFielsour(String fielsour)
	Establece el nombre del campo en la relación que guarda la
	geometría del origen.
void	setGeomType(String geomType)
	Establece el nombre del tipo de la geometría de origen.
void	setLayers(Java.util.Set layers)
	Establece las capas en las que se usa el origen.
void	setProject(Project project)
	Establece el proyecto al que pertenece el origen.
void	setTablsour(String tablsour)
	Establece el nombre de la relación que guarda los datos del
	origen.
void	setXmax(double xmax)

· · · · ·

	Establece el máximo valor en el primer eje.
void	setXmin(double xmin)
	Establece el mínimo valor en el primer eje.
void	setYmax(double ymax)
	Establece el máximo valor en el segundo eje.
void	setYmin(double ymin)
	Establece el mínimo valor en el segundo eje.

*Clase Spatial\_ref\_sys.* Sistema de referencia espacial según el EPSG. Un resumen de la clase Spatial\_ref\_sys se muestra en la tabla 17.

## Tabla 17. Resumen de la clase Spatial\_ref\_sys.

Resumen de constructore	9S
Spatial_ref_sys()	
Construye un objeto sin vale	ores.
Resumen de métodos	
CoordinateReferenceSystem	getCRS()
	Retorna un CoordinateReferenceSystem con base en
	este objeto.
int	getSrid()
	Retorna el código del sistema espacial de referencia
	según el EPSG.
String	getSrtext()
	Retorna la descripción WKT del sistema espacial de
	referencia según el OGC.
void	setSrid(int srid)
	Establece el código del sistema espacial de referencia
	según el EPSG.
void	setSrtext(String srtext)
	Establece la descripción WKT del sistema espacial de
	referencia según el OGC.

*Clase Style.* Define un estilo que se aplica al momento de renderizar una geometría en caso de que cumpla una regla en particular. Un resumen de la clase Style se muestra en la tabla 18.

#### Tabla 18. Resumen de la clase Style.

Resumen de constr	uctores
Style()	
Construye un objeto	sin valores.
Resumen de métoe	dos
int	getCodestyl()
	Retorna el código del objeto en el sistema de persistencia.
static Style	getDefaultRandomStyle(Icon icon)
	Genera un estilo aleatorio que llevan las capas por defecto.
AtlasColor	getFillcolo()
	Retorna el color de relleno para la geometría.
Icon	getIcon()
	Retorna el icono del estilo.
BufferedImage	getIconImage()
	Renderiza la imagen del icono del estilo.
AtlasColor	getLinecolo()
	Retorna el color de línea.
AtlasStroke	getLinestyl()
	Retorna el estilo de línea.

void	setCodestyl(int codestyl)
	Establece el código del objeto en el sistema de persistencia.
void	setFillcolo(AtlasColor fillcolo)
	Establece el color de relleno para la geometría.
void	setIcon(Icon icon)
	Establece el icono del estilo.
void	setLinecolo(AtlasColor linecolo)
	Establece el color de línea.
void	setLinestyl(AtlasStroke linestyl)
	Establece el estilo de línea.

*Clase Symbology.* Representa una simbología que determina los estilos y reglas que se aplicarán al renderizar una capa. Un resumen de la clase Symbology se muestra en la tabla 19.

## Tabla 19. Resumen de la clase Symbology.

Resumen de ca	<u>mp</u> os
static int	TYPE_CLASS_SYMB
	Simbología por clases.
static int	TYPE_FIXED_SYMB
	Simbología fija.
static int	TYPE_RANGE_SYMB
	Simbología por rango.
Resumen de co	nstructores
Symbology()	
Construye un obj	eto con valores vacíos.
Resumen de m	étodos
void	delete(org.hibernate.classic.Session sess)
	Elimina este objeto del almacenamiento persistente.
int	getCodesymb()
	Retorna el identificador del objeto en el modelo de persistencia.
String	getFieldName()
	Retorna el nombre del campo en el origen de datos que se usará
	para determinar la aplicación de las reglas.
Layer	getLayer()
	Retorna la capa a la que pertenece la simbología.
Java.util.Set	getRules()
	Retorna el conjunto de reglas de la simbología.
int	getTypeSymb()
	Retorna el tipo de la simbología, según las constantes de la clase.

## 1.6.2. Paquete util

El paquete contiene clases de utilidades empleadas en diferentes lugares del sistema. En la tabla 20 se listan y describen las clases de paquete útil.

Resulter de clases	
ColorsList	Permite la generación de colores aleatorios.
Configuration	Permite la lectura y escritura del XML de la configuración del
	panel de control.
ConnectionProperties	Propiedades necesarias para establecer conexión entre el panel
	de control y un servidor.
CoordinateUtils	Utilidades para la conversión entre sistemas de coordenadas.
Cryptography	Utilidades para encriptar y des encriptar datos en AES.
DataBaseUtils	Utilidades para conexión directa con la base de datos.
EWKB	Conversión al formato EWKB.
FrmWait	Formulario modal de espera.
HibernateUtil	Utilidades para creación y mantenimiento de sesiones
	hibernate.
IOUtils	Utilidades para trabajo con flujos.
PostGis	Utilidades para detectar la instalación de postgis.
ServiceConnection	Objeto que representa una conexión entre el servidor y un
	panel de control.
ShapeFileUtils	Utilidades para importación de shapefiles.
WindowUtils	Utilidades para el manejo de ventanas y diálogos.

#### Tabla 20. Resumen del paquete util. Resumen de clases

## **1.7. MODULO PANEL DE CONTROL**

## 1.7.1. Paquete windows.configuration.

Contiene diálogos para la configuración de la herramienta.

*Clase FrmConfiguration.* Permite establecer opciones de la herramienta como el idioma de la interfaz, el look and feel e iniciar el administrador de plugins. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 2.

🗣 Options 🛛 🗙
Language options
Spanish (Colombia)
● English (United States)
Look and feel options
🚫 System Look And Feel
O Java Look And Feel
Plugins
Manage Geocoder Plugins
Cancel Continue

Figura 2. Apariencia de la clase FrmConfiguration

*Clase FrmManageGeocoderPlugins*. Permite agregar y eliminar plugins de geocodificación para su uso en el resto de la herramienta. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 3.

	- 4 5
Name	Description
Street Crossing geocoder	Street Geocoder designed to meet the requirem

Figura 3. Apariencia de la clase FrmManageGeocoderPlugins
# 1.7.2. Paquete windows.connections

Contiene diálogos para la establecer conexión con un servidor.

*Clase FrmConnectionProps.* Permite establecer los datos de conexión con un servidor así como almacenar datos de conexiones previamente realizadas. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 4.

Connection Properties	X
Connections:	localhost
Connection name:	localhost
URL:	http://192.168.1.4:8080/server/
Username:	admin
Password:	•••••
Cancel S Delete	Save 🚫 Continue

Figura 4. Apariencia de la clase FrmConnectionProps

#### 1.7.3. Paquete windows.controls.

Contiene los componentes que conforman la ventana principal del la aplicación.

*Clase PnlProjects.* Lista los proyectos en el servidor seleccionado, permite agregar, eliminar y modificar proyectos, así como llamar a los diálogos de administrar geocoders y orígenes de datos para un proyecto en particular. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 5.



Figura 5. Apariencia de la clase PnlProjects

*Clase PnlLayers.* Lista las capas para un proyecto particular, permite agregar, eliminar y modificar capas, así como modificar el orden y llamar a los diálogos de administrar simbologías, denominadores de escala y etiquetas, así como visualizar las leyendas de cada capa. La apariencia de esta clase se muestra en las figuras 6 y 7.

	Layer name	Min. Scale	Max. Scale
¥	Comunas	21066	ND
~	Calles	ND	5522
4	Barrios	ND	23694
~	Manzanas	ND	7764
~	Puntos	ND	7764

Figura 6. Apariencia de la clase PnlLayers en pestaña de capas

> Con	nunas	
> Call	es	
> Barı	rios	
> Mar	izanas	
💙 Pun	tos	
(2)	puntos	

Figura 7. Apariencia de la clase PnlLayers en pestaña de leyendas

*Clase PnlViewer.* Permite navegar por el mapa del proyecto actual, visualizando los resultados de las modificaciones efectuadas, para ello utiliza la biblioteca de componentes de desarrollo. Realiza operaciones de zoom, desplazamiento, consultas a FeatureInfo y consultas al geocoder del proyecto actual. La apariencia de esta clase se muestra en la siguiente figura 8.



Figura 8. Apariencia de la clase PnlViewer

*Clase AtlasColorChooser.* Componente que permite la sección de un color con canal alfa. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 9.

Color						•
Doacity	 	 	_		 	

Figura 9. Apariencia de la clase AtlasColorChooser

# 1.7.4. Paquete windows.fonts.

Contiene los formularios para configurar las etiquetas aplicadas a las capas.

*Clase FrmFonts.* Formulario que permite ajustar las opciones de etiquetado para una capa en particular. La apariencia de esta clase se muestra en figura 10.

Use labels for this	layer	
Fields	name	ahol
Family	Dialog	
Style	Bold Italic	
Font size	12	
Priority	Low	

Figura 10. Apariencia de la clase FrmFonts

# 1.7.5. Paquete windows.geocoding.

Contiene los formularios para configurar los geocoders para un proyecto.

*Clase FrmAdminGeocoders*. Lista los geocoders disponibles, permite agregarlos y eliminarlos del proyecto así como configurar geocoders y consultar los cuadros de diálogo de ayuda. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 11.

Street Crossing geocoder	<ul> <li>Image: Image: Image:</li></ul>
Name	Description
Street Crossing geocoder	Street Geocoder designed to meet the re

Figura 11. Apariencia de la clase FrmAdminGeocoders

# 1.7.6. Paquete windows.icons.

Contiene los diálogos y componentes para el trabajo con iconos.

*Clase FrmAddlcons*. Lista los archivos SVG contenidos en un directorio que se pueden usar como iconos, permite seleccionar aquellos que se van importar a la biblioteca. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 12.



Figura 12. Apariencia de la clase FrmAddlcons

*Clase FrmAdminIcons*. Lista los iconos actuales de la biblioteca del sistema y permite las operaciones de agregar y eliminar. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 13.



Figura 13. Apariencia de la clase FrmAdminIcons

*Clase IconsPanel.* Componente que permite mostrar un listado de vistas en miniatura de varios iconos, permite operaciones de selección, adición y eliminación. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 14.



Figura 14. Apariencia de la clase IconsPanel

# 1.7.7. Paquete windows.layers.

Contiene los diálogos para trabajar con capas.

*Clase FrmLayerProps.* Permite establecer las propiedades de una capa de conformidad con el estándar WMS. El formulario permite crear capas nuevas así como editar la información de capas ya existentes. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 15.

🚭 Create a New Layer	
Title:	
Abstract:	
Max Scale Denominator:	
Min Scale Denominator:	
Keyword List:	
Attribution:	
Queryable:	
Cance	el Continue

Figura 15. Apariencia de la clase FrmLayerProps

# 1.7.8. Paquete windows.projects.

Contiene los diálogos para trabajar con proyectos.

*Clase FrmNewProyect.* Permite establecer las propiedades de un proyecto de conformidad con el estándar WMS. El formulario permite crear proyectos nuevos así como editar la información de proyectos ya existentes. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 16.

🚳 New project	
Project name: Spatial reference system:	
	Cancel Continue

Figura 16. Apariencia de la clase FrmNewProyect

# 1.7.9. Paquete windows.service.

Contiene los diálogos para trabajar con el servicio.

*Clase FrmServiceProps.* Permite establecer las propiedades de un servicio de conformidad con el estándar WMS. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 17.

Service Information	
Title:	Service
Abstract:	Servicio atlas
Layer Limit:	
Max Width:	
Max Height:	
Keyword List:	I 🔍 🧹
	Juan Alas Alas Alas Alas Alas Alas Alas Alas
URL Provider:	http://localhost:8080/server/
Service URL:	http://localhost:8080/server/
Email Address:	
Contact Person:	
Contact Organization:	
Publicc Access:	
Update 🔕	Cancel Continue

Figura 17. Apariencia de la clase FrmServiceProps

# 1.7.10. Paquete windows.servicetest.

Contiene los diálogos para realizar diferentes pruebas sobre el estado del servicio.

*Clase FrmServerTest.* Permite realizar diferentes pruebas sobre el estado de servidor, ofrece herramientas automáticas para corregir varias de estas situaciones así como documentación y sugerencias para corregir otras. La apariencia de esta clase se muestra en figura 18.

Test	Result
URL validation for http://192.168.1.4:8080/server/wms	Passed
TCP/IP connection with 192.168.1.4 port 8080	Passed
HTTP Server at 192.168.1.4 port 8080	Passed
ATLAS Server at http://192.168.1.4:8080/server/wms	Passed
Servlet - Database connection	Passed
Administrator - Database connection	Passed
Tables Structure	Passed
Postgis Installation	Passed
WMS Service Metadata	Passed
Service Access	Warning
Cause: Service URL refers to a looppack address be available only for your machine	The service will

Figura 18. Apariencia de la clase FrmServerTest

#### 1.7.11. Paquete windows.sources.

Contiene los diálogos para realizar tareas concernientes a orígenes de datos.

*Clase FrmAddPostgis.* Permite agregar un origen de datos desde postgis, para ello revisa las tablas estándar de tal extensión en busca de relaciones que contengan datos geométricos. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 19.

	Table	Column	Srid	Туре
oublic	barrios	the_geom	21891	MULTIPOLYGON
oublic	comunas	the_geom	21891	MULTIPOLYGON
oublic	manzanas	the_geom	21891	MULTIPOLYGON
oublic	calles_lin_dissolve_createro	the_geom	21891	MULTILINESTRING
oublic	annotation_featuretopoint	the_geom	21891	POINT
oublic	avenidas	the_geom	21891	MULTILINESTRING



*Clase FrmAddShapeFile.* Permite agregar un origen de datos desde un archivo shapefile de ESRI. Inicialmente presenta el diálogo de selección de archivo y luego presenta los campos alfanuméricos hallados en el archivo para que el usuario seleccione cuáles de ellos desea importar. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 20.

ource Name	calles_lin_Dissolve_CreateRo	
ields in the file		
Name	Туре	Import
he_geom	MULTILINESTRING	
IAME	STRING	

Figura 20. Apariencia de la clase FrmAddShapeFile

*Clase FrmLayerSrc.* Permite seleccionar el origen de datos que será usado por la capa. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 21.

Table	Column	Туре
None	None	None
annotation_featuretopoint	the_geom	POINT
barrios	the_geom	MULTIPOLYGON
calles_lin_dissolve_createro	the_geom	MULTILINESTRING
comunas	the_geom	MULTIPOLYGON
manzanas	the geom	MULTIPOLYGON

Figura 21. Apariencia de la clase FrmLayerSrc

*Clase FrmSources.* Permite administrar los orígenes de datos para un proyecto. Permite las operaciones de eliminar orígenes y agregarlos desde postgis o desde un archivo Shapefile de ESRI. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 22.

	Sha	ape File	
Table	Column	Туре	State
annotation_feature	the_geom	POINT	Assigned
barrios	the_geom	MULTIPOLYGON	Assigned
calles_lin_dissolve	the_geom	MULTILINESTRING	Assigned
comunas	the_geom	MULTIPOLYGON	Assigned
manzanas	the geom	MULTIPOLYGON	Assigned

Figura 22. Apariencia de la clase FrmSources

#### 1.7.12. Paquete windows.spatial\_ref\_sys.

Contiene los diálogos trabajar con sistemas de referencia espacial.

*Clase FrmSelectRefSys.* Permite seleccionar un sistema de coordenadas de referencia desde un archivo XML contenido en la aplicación. El usuario puede filtrar la lista presentada al escribir en una caja de texto. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 23.

Spacial Reference Systems		
Geographic Coordinate St	vstems	
Projected Coordinate Sys	tems	
🖃 🛅 Transverse Mercator	te un personale anticipate	
EPSG:2189 Azore	s Central 1948 / UTM zone 26N	
EPSG:21897 Bogo	ta 1975 / Colombia Bogota zone	
EP5G:21892 Bog	ita 1975 / Colombia Bogota zone (deprecati	ed)
EPSG:21899 Bogo	ta 1975 / Colombia East	
EPSG:21894 Bogo	ta 1975 / Colombia East (deprecated)	
EPSG:21898 Bog(	ita 1975 / Colombia East Central zone	
EPSG:21893 Bogo EPSG:21893 Bogo	ta 1975 / Colombia East Central zone (depi	recated)
EPSG:21896 Bog( EPSG:21896 Bog( EPSG:21806 Bog( EPSG:21806 Bog( EPSG:21806 Bog( EPSG:21806	ta 1975 / Colombia West zone	D
EPSG:21891 B0g0 EPSG:221891 B0g0	Ita 1975 / Colombia West zone (deprecated	1)
EP5G:32189 NAD	B3 / MTM zone 9	
-		
ar: 2189		

Figura 23. Apariencia de la clase FrmSelectRefSys

#### 1.7.13. Paquete windows.style.

Contiene los componentes necesarios para trabajar con estilos, estos componentes se integran en formularios que permiten la definición de simbologías.

*Clase PnlEditLineStyl.* Permite la edición de estilos para líneas, notifica de los cambios en el estilo atreves de escuchadores. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 24.

Style											-
Color											
Opacity	1	ï	j.	t.	i.	Ĵ.	ť	đ	Ê	ť	
Width		1 🗘									

Figura 24. Apariencia de la clase PnlEditLineStyl

*Clase PnlEditPointStyle*. Permite la edición de estilos para puntos, notifica de los cambios en el estilo atreves de escuchadores. Permite seleccionar un icono desde la biblioteca de iconos del sistema, personalizar su tamaño, color de borde y de relleno. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 25.



Figura 25. Apariencia de la clase PnlEditPointStyle

*Clase PnlEditPolygonStyle*. Permite la edición de estilos para polígonos, notifica de los cambios en el estilo atreves de escuchadores. Permite seleccionar un estilo y color de borde, así como un color de relleno. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 26.

-	L	-7		-	-		••••		-	
Style				-	•					
Color										
Opacity	ic Is	1	्रा	E:	1	्र	L:	4	्रा	1
Width	1	\$								
ackGroun	d Color									
Color										
Opacity	-									

Figura 26. Apariencia de la clase PnlEditPolygonStyle

#### Paquete windows.symbology.

Contiene los formularios y componentes para el trabajo con simbologías de puntos, líneas y polígonos. Utiliza los componentes del paquete windows.style

*Clase ClassRuleGenerator.* Permite la generación de reglas de simbología, formando clases dado un campo del origen de datos de la capa. Luego, de ser necesario, entregará el estilo de cada regla generada al componente de la clase Windows.style que corresponda según el tipo de geometría. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 27.

name	Generate			
Color	Descr.			
	Alto Sur			
	Centro			
	Centro Oriente Centro Sur Norocidente Nororiente Norte			
	Occidente			
	Oriente			
	Sur			
	Sur Occidente			
	Sur Oriente			

Figura 27. Apariencia de la clase ClassRuleGenerator

*Clase RangeRuleGenerator.* Permite la generación de reglas de simbología formando rangos dado un campo del origen de datos de la capa y el número deseado de clases. Luego, de ser necesario, entregará el estilo de cada regla generada al componente de la clase Windows.style que corresponda. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 28.

umero		~
olor 1	Colo	or 2
lumber of class	ses	9
	Generat	e
Color	Max.	Min.
	1	2.22
	2.22	3.44
	3.44	4.67
	4.67	5.89
	5.89	7.11
	7.11	8.33
	8.33	9.56
	9.56	10.78

Figura 28. Apariencia de la clase RangeRuleGenerator

*Clase FixedRuleGenerator.* Permite la generación una regla para simbología que se aplicará a todos los elementos de la capa. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 29.



Figura 29. Apariencia de la clase FixedRuleGenerator

*Clase FrmSymbLine*. Permite la administración de simbología para capas con orígenes de datos tipo línea. La apariencia de esta clase se muestra en las figuras 30, 31 y 32.

Generate		
Line		
Style	 	-
-		
Color		
Opacity	1 1 1	, 7
Width 1 🗘		

Figura 30. Apariencia de la clase FrmSymbLine con simbología fija

ixed Range	Class		Line
[SELECT A FIE Color 1 Number of class	LD] Colo ses	r 2	Style
	Generate	e	Calor
Color	Max.	Min.	Opacity

Figura 31. Apariencia de la clase FrmSymbLine con simbología por rangos

ields	101		Line			
olor 1 umber of class	ses	vr 2	. Style			
	Generate	e	Color			
Color	Max.	Min.	Opacity	$\overline{[ \  \   ]} = [ \  \  ]$	F 1 1 1	1 1 1
			Width	0 0		

Figura 32. Apariencia de la clase FrmSymbLine con simbología por clases

*Clase FrmSymbPoint.* Permite la administración de simbología para capas con orígenes de datos tipo línea. La apariencia de esta clase se muestra en las figuras 33, 34 y 35.

Symbolog	gy manager Je Class					
-I	Generate					
	۵	Color Color Size		0		
	mens roo	gas_statio	laundromat	fire extingui	first_aid.svg	
	$\square$		<b>1</b> 2	C	7	<u>~</u>
			(	Cancel		Save

Figura 33. Apariencia de la clase FrmSymbPoint con simbología fija

ixed Range Class	
Fields  [SELECT A FIELD] Color 1 Color 2 Color 1 Color 2 Color 1 Color Anax. Min.	con Customize Color Size

Figura 34. Apariencia de la clase FrmSymbPoint con simbología por rangos

lds		4010		
	Consultan	ICON		
xc			Customize	
Color	Descr.			
	Acueducto		Color	
	Ancianato			
	Asilo del Perpetuo Socorro		Color	
	BATALLON BOYACA			
	BAVARIA		Size	
	BOMBEROS			
	Bodegas Almacafe			
	C. C Colombia		No. of Concession, Name	
	C.A.I			
	C.A.S.D.			
	C.C Bombona			
	C.C. VILLA VERGEL			
	CAFENAR	mens roo	gas_statio	laundromat
	CAI		- The Toron of the	
	CAM		No. of Concession, Name	No. of Concession, Name
	CANCHALA			
	CARCEL JUDICIAL			
	CEHANI			RA
	CEMENTERIO			
	COLEGIO STO SEPULCRO	fire addinanti	first sid our	defeult eus
	COLISEO SERGIO ANTONIO RUANO	nre extingui	iirst_aid.svg	uerauit.svg
	CONAVI			Come of

Figura 35. Apariencia de la clase FrmSymbPoint con simbología por clases

*Clase FrmSymbPoly.* Permite la administración de simbología para capas con orígenes de datos tipo polígono. La apariencia de esta clase se muestra en las figuras 36, 37 y 38.

Fixed Range Class												
Generate												
Style										-		
Color												
Opacity Width 1	l.	l.	1	4	L	1	Ĺ	1	1	1	7	
BackGround Color Color												
Opacity	-	I,	1	1	1	1	I	1	1	1	P	
					(		Cano	el:			Save	

Figura 36. Apariencia de la clase FrmSymbPoly con simbología fija

numero			
olor 1 lumber of clas	ses Colo	9 🗘	Style
	Generate		Color
Color	Max.	Min.	Opacity
	1	2.22	
	2.22	3.44	
	3.44	4.67	Width 1 🗘
	4.67	5.89	
	5.89	7.11	BackGround Color
	7.11	8.33	
	0.55	9.50	Color
	10.78	10.76	
	10.75	12	Opacity

Figura 37. Apariencia de la clase FrmSymbPoly con simbología por rangos

Fields	Generate	
Color	Descr.	Style
	Centro Centro Centro Oriente	Color
	Centro Sur Noroccidente Nororiente	Opacity 🧊
	Norte Occidente	Width 1 📚
	Oriente Sur Sur Occidente	BackGround Color
	Sur Oriente	Color
		Opacity V

Figura 38. Apariencia de la clase FrmSymbPoly con simbología por clases

# **1.8. MODULO DE SERVIDOR**

Es una aplicación J2EE basada en servlets que se encarga de contestar las peticiones HTTP realizadas por los clientes.

# 1.8.1. Paquete exceptions

Contiene la clase encargada del manejo de excepciones a nivel WMS.

*Clase WMSExceptionUtil.* Clase de utilidad, permite generar el documento XML de una excepción WMS. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 21.

 Tabla 21. Resumen de la clase WMSExceptionUtil.

Resum	en de campos.
String	CurrentUpdateSequence
String	InvalidCRS
String	InvalidDimensionValue
String	InvalidFormat
String	InvalidPoint
String	InvalidUpdateSequence
String	LayerNotDefined
String	LayerNotQueryable
String	MissingDimensionValue
String	OperationNotSupported
String	StyleNotDefined
Resur	nen de métodos
String	getXMLException(String code)
	Retorna un documento XML que contiene información sobre una
	excepción en el servicio WMS según lo especifica el estándar.

# 1.8.2. Paquete geocoder.

Contiene la clase encargada del manejo de peticiones de geocodificación.

*Clase service.* Servlet encargado de responder a peticiones de geocodificación. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 22.

#### Tabla 22. Resumen de la clase geocoder.service.

Resumen	de constructores
service()	
Construct	or en blanco por defecto, requerido por el contenedor de servlets.
Resumer	n de métodos
protected	doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
void	javax.servlet.http.HttpServletResponse response)
	Responde las peticiones realizadas al geocoder mediante el método HTTP
	GET, el contenido de la URL de la petición normalmente es redactado por
	los componentes de la biblioteca de desarrollo.
protected	doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,
void	javax.servlet.http.HttpServletResponse response)
	Responde a las peticiones realizadas al servlet vía HTTP POST, estas
	peticiones normalmente son señales administrativas que indican
	instrucciones, como reiniciar el servlet para adoptar cambios en la
	configuración o en el material de referencia.
String	getServletInfo()
	Retorna una cadena descriptiva sobre el servlet.
Void	init(javax.servlet.ServletConfig config)
	Método de inicialización llamado por el contenedor de servlets.

# 1.8.3 Paquete wmsserver.

Contiene la clase encargada del manejo de peticiones WMS.

*Clase service*. Servlet encargado de responder a peticiones de WMS. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 23.

#### Tabla 23. Resumen de la clase wmsserver.service.

Resumen	de constructores				
service()					
Constructo	Constructor en blanco por defecto, requerido por el contenedor de servlets.				
Resumen	de métodos				
protected	doGet(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,				
void	javax.servlet.http.HttpServletResponse response)				
	Encargado de responder las peticiones realizadas vía HTTP GET, que				
	comprenden las tareas asociadas al servicio WMS, así como				
	recuperación de leyendas por capa e información sobre sistema s de				
	referencia.				
protected	doPost(javax.servlet.http.HttpServletRequest request,				
void	javax.servlet.http.HttpServletResponse response)				
	Encargado de responder todas las peticiones realizadas mediante HTTP				
	POST, reservado para funciones administrativas como:				
	<ul> <li>Reportar conectividad entre el servlet y la base de datos.</li> </ul>				
	• Entregar los datos de conexión a la base de datos al panel de				
	control.				
	• Re iniciar el servlet a fin de adoptar cambios en las configuración				
	o en el material de georeferencial.				
void	init(javax.servlet.ServletConfig config)				
	Método de inicialización llama do por el contenedor de servlets.				

# **1.9. MODULO WEB ARCHIVE**

Web Archive es una aplicación de escritorio creada para facilitar la preparación del archivo WAR del servidor.

#### 1.9.1. Paquete tool.

Contiene los diálogos de la herramienta.

*Clase DialogDB*. Permite establecer opciones sobre la forma en que los servlets de la aplicación se conectan con la base de datos. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 39.

Host Address	127.0.0.1
DataBase Name	atlas
Driver	org.postgresql.Driver   Port 5432 Include
User Name	postgres
Password	•••••

Figura 39. Apariencia de la clase DialogDB

*Clase DialogGeocoder*. Permite establecer los plugins de geocodificación para el servidor. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 40.

Main Class	Description	Add
rg.signet.geocoding.StreetG	Street Geocoder designed to	
		Remove
		Generate
		Back

Figura 40. Apariencia de la clase DialogGeocoder

*Clase DialogWMS.* Permite establecer las opciones generales de la aplicación, como configuraciones de seguridad y ubicación de la aplicación en el contenedor. La apariencia de esta clase se muestra en la figura 41.

🚭 Web Archive Se	rvlet 1 de 3
Url Service	http://[Address Host:port]/server
Deploy Path	/server
WMS Servler URL	/wms
Geocoder Servlet URL	/geocoder
User Name	admin
Password	•••••
Size Cach	ne 32 🗘 MB 🚺 Exit 🚫 Next

Figura 41. Apariencia de la clase DialogWMS

# **1.10.** BIBLIOTECA PARA DESARROLLO DE APLICACIONES JAVA STANDARD EDITION

# 1.10.1. Paquete gui.

Contiene las clases principales de la biblioteca.

*Clase MapPanel.* Clase principal de la biblioteca, extiende un JPanel por lo que puede ubicarse a cualquier nivel de una jerarquía swing, en ella se dibujan los mapas y captura las acciones requeridas para la interacción con el usuario. En la tabla 24 semuestra el resumen de esta clase.

#### Tabla 24. Resumen de la clase MapPanel.

Resumer	de campos
static int	<b>MODEFEATUREINFO</b> Modo de operación en que el usuario puede obtener información sobre el contenido del mapa arrastrando el mouse para dibujar un círculo que representa el área de interés o simplemente haciendo clic en el mapa.
static int	<b>MODEGETCOORD</b> Modo de operación donde al arrastrar el mouse se logra el mismo efecto que en MODEPAN, pero produce eventos al hacer clic en el mapa y al hacer clic en un marcador.
static int	<b>MODEPAN</b> Modo de operación en que el usuario puede desplazarse por el mapa arrastrando el mouse.
static int	<b>MODEZOOMBOX</b> Modo de operación en que el usuario puede acercase al mapa arrastrando

	el mou	use para dibujar una caja que encierre el área que desea visualizar.
static int	MODE	ZOOMMINUS
	Modo	de operación en que el usuario puede alejarse al mapa
	hacie	ndo clic en el.
static int	MODE	ZOOMPLUS
	Modo	de operación en que el usuario puede acercarse al mapa
	hacie	ndo clic en el.
static int	NOMOE	DESELECTED
	Modo	de operación en que las acciones del usuario son ignoradas.
Resumen	de co	nstructores
MapPane	I()	
Construye	e un Ma	apPanel por defecto, debe llamarse a los metodos de
configurad	cion an	tes de que el control sea util.
Resumen	de me	
	void	addMarker(Marker marker)
		Agrega un marcador y actualiza la visualización.
	void	clearCache()
		Vacia el cache de imagenes del control para que este solicite las
		versiones mas recientes al servidor.
P	oint2D	getCenter() Determe el contro estuel de la vieveline sién en coordenados de
		Retorna el centro actual de la visualización en coordenadas de
	Ctring	mapa.
	String	getcumentreaturennoronnat() Potorna al formato que se seleccioné para que el convider entregue
		información GetEestureInfo
	String	getCurrentImageFormat()
	Canag	Retorna el formato que se seleccionó para que el servidor entregue
		imágenes.
	Marker	getCurrentMaker()
		Retorna el marcador actual.
	Project	getCurrentProject()
		Retorna el proyecto actual.
EventMa	anager	getEventManager()
	-	Retorna el administrador de eventos asociado a este control.
	String[]	getFeatureInfoFormats()
		Retorna los formatos de GetFeatureInfo soportados por el servidor.
	Layer[]	getFeatureInfoLayers()
		Retorna el listado de capas a usarse en peticiones GetFeatureInfo.
	String[]	getImageFormats()
		Retorna los formatos de imagen soportados por el servidor.
	Layer[]	getLayers()
		Retorna el array de capas seleccionadas para solicitar imágenes, la
		modificación del contenido de este listado puede tener
		consecuencias inesperadas.

.

. .

BufferedImage	getLeyend(clientdata.Layer layer)
C C	Retorna la imagen con la leyenda de esta capa.
List <marker></marker>	getMarkers()
	Retorna una lista de los marcadores del mapa, la modificación del
	contenido de esta lista puede tener consecuencias inesperadas.
int	getMode()
	Retorna el modo de operación actual.
Project[]	getProjects()
	Retorna el listado de proyectos disponibles en el servidor.
URL	getURL()
	Retorna la URL del servidor Atlas actual.
BBox	getVisibleBbox()
	Retorna el bounding box que representa la visualización actual.
Layer[]	getVisibleLayers()
	Retorna el listado de las capas que son visibles al nivel de
	acercamiento actual.
double	getWMScale()
	Retorna la escala de la visualización actual según el estándar . WMS.
int	getZoomLevel()
	Retorna el nivel de acercamiento actual como un número entero,
	positivo para alejase del mapa y negativo para acercarse.
boolean	isMouseWheelEnabled()
	Indica si está o no habilitado el comportamiento que permite
	cambiar el zoom con la rueda el mouse.
VOID	<b>moveCenter</b> (Point2D distpx)
	Desplaza el centro del mapa en forma horizontal y vertical, tantas
	unidades de pantalla como indiquen las componentes de este punto.
void	romovo AllMarkors()
volu	Remuçive todos los marcadoros y actualiza la visualización
void	removeMarker(Marker marker)
volu	Remueve un marcador y actualiza la visualización
void	sendGeocoderRequest(String address)
Void	Envía una petición al geocoder del provecto actual las respuestas
	deben recibiese programando un escuchador de eventos
void	setCenter(Java awt geom Point2D center)
	Establece el centro de la visualización en unidades de mapa.
void	setCurrentFeatureInfoFormat(String format)
	Establece el formato en que el servidor debe retornar la información
	GetFeatureInfo, debe ser uno de los formatos declarados por el
	servidor.
void	setCurrentImageFormat(String format)
	Establece el formato en que el servidor debe retornar las imágenes
	debe ser uno de los formatos declarados por el servidor.
void	setCurrentMaker(Marker marker)

	Establece el marcador actual.
void	setCurrentProject(clientdata.Project currentProject)
	Establece el proyecto actual, debe pertenecer al array de
	proyectos disponibles en el servidor.
void	setFeatureInfoLayers(clientdata.Layer[] layersFeatureInfo) Establece
	el listado de capas a usarse en peticiones GetFeatureInfo.
void	setLayers(clientdata.Layer[] layers)
	Establece las capas que se usarán para visualización,
	deben pertenecer al listado de capas del proyecto actual.
void	setMode(int mode)
	Establece el modo de operación actual de acuerdo a las
	constantes de clase.
void	setMouseWheelEnabled(boolean enabled)
	Establece si está o no habilitado el comportamiento que
	permite hacer zoom con la rueda el mouse.
void	setURL(Java.net.URL appUrl)
	Establece la URL del servidor Atlas con el que se desea
	trabajar, y recupera la información correspondiente al
	contenido disponible en este.
void	setZoomLevel(int lod)
	Establece el nivel de acercamiento actual como un número entero,
	positivo para alejase del mapa y negativo para acercarse.
void	updateView()
	Actualiza la visualización para reflejar cambios en los datos.
void	ZoomIn()
	Incrementa el acercamiento y actualiza la visualización.
void	ZoomOut()
	Reduce el acercamiento y actualiza la visualización.
void	zoomToProject()
	Ajusta el nivel de acercamiento y centro de tal modo que se
	visualice todo el proyecto.

*Clase EventManager.* Clase que funciona en conjunto con MapPanel y permite administrar los escuchadores a diferentes eventos así como dispararlos. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 25.

#### Tabla 25. Resumen de la clase EventManager.

# Resumen de constructores

**EventManager**(MapPanel map) Construye un manejador de eventos para el MapPanel dado.

Resu	imen de métodos
Void	addDisplayListener(DisplayListener I)
	Agrega un escuchador de movimiento de mouse en el mapa.
Void	addFeatureInfoListener(FeatureInfoListener fl)
	Agrega un escuchador de peticiones FeatureInfo.
Void	addGeocodingListener(GeocodingListener gl)
	Agrega un escuchador de respuestas del geocoder.
Void	addMarkerClickedListener(MarkerClickedListener mcl)
	Agrega un escuchador de clic de mouse en un marcador.
Void	addMouseClickListener(MouseClickListener I)
	Agrega un escuchador de clic de mouse en el mapa.
Void	addMouseMoveListener(MouseMoveListener ml)
	Agrega un escuchador de movimiento de mouse en el mapa.
Void	removeGeocodingListener(GeocodingListener gl)
	Remueve un escuchador de respuestas del geocoder.
Void	removeDisplayMoveListener(DisplayListener I)
	Remueve un escuchador de movimiento de mouse en el mapa.
Void	removeFeatureInfoListener(FeatureInfoListener fl)
	Remueve un escuchador de peticiones FeatureInfo.
Void	removeMarkerClickedListener(MarkerClickedListener mcl)
	Remueve un escuchador de clic de mouse en un marcador.
Void	removeMouseClickListener(MouseClickListener I)
	Remueve un escuchador de clic de mouse en el mapa.
Void	removeMouseMoveListener(MouseMoveListener al)
	Remueve un escuchador de movimiento de mouse en el mapa.

# 1.10.2. Paquete events.

Contiene las clases e interfaces asociadas a diferentes eventos manipulados por el EventManager. En la tablas 26 y 27 se listan y describen las clases e interfaces del paquete events.

	Tabla 26. Resumen	de int	erfaces	del	paquete Event.
--	-------------------	--------	---------	-----	----------------

Resumen de interfaces	
DisplayListener	Escuchador para eventos DisplayEvent.
FeatureInfoListener	Escuchador para eventos FeatureInfoEvent.
GeocodingListener	Escuchador para eventos GeocodingEvent.
MarkerClickedListener	Escuchador para eventos MarkerClickedEvent.
MouseClickListener	Escuchador para eventos MouseClickListener.
MouseMoveListener	Escuchador para eventos MouseMoveListener.

 Tabla 27. Resumen de clases del paquete Event.

Resumen de clases

DisplayEvent	Evento disparado cuando cambia la escala o el bounding box que describe lo que se está presentando.
FeatureInfoEvent	Evento disparado cuando el servidor responde a una petición GetFeatureInfo realizada desde el MapPanel.
GeocodingEvent	Evento disparado cuando el servidor responde a una petición de geocodificación realizada desde el MapPanel.
MarkerClickedEvent	Evento disparado cuando el usuario hace clic sobre un marcador y el modo está fijado en MODEGETCOORD.
MouseClickEvent	Evento disparado cuando el usuario hace clic sobre un área del mapa y el modo está fijado en MODEGETCOORD.
MouseMoveEvent	Evento disparado cuando el usuario mueve el mouse sobre el mapa.

# 1.10.3. Paquete mashup.

Asociado a la producción de aplicaciones hibridas usando la biblioteca.

*Clase Marker.* Representa un punto que puede ubicarse sobre el mapa, usualmente simboliza información propia del domino de la aplicación final, logrando de este modo el mashup con la cartografía del servidor. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 28.

#### Tabla 28. Resumen de la clase Marker.

Resumen de co	onstructores
Marker(MapPar	el map, Point2D coordinate, BufferedImage normal)
Construye un ma	arcador para un MapPanel, ubicándolo en la coordenada
indicada, y repre	esentándolo con la imagen especificada.
Resumen de n	nétodos
void	findPosition()
	Calcula las coordenadas en píxeles que corresponden a este
	marcador dado el estado del MapPanel.
Point2D	getCoordinate()
	Retorna las coordenadas del marcador respecto al mapa.
BufferedImage	getCurrent()
	Retorna la imagen que representa al marcador cuando es el actual.
MapPanel	getMap()
	Retorna el objeto MapPanel en el que se encuentra el marcador.
BufferedImage	getNormal()
	Retorna la imagen que representa al marcador en su estado
	normal.
BufferedImage	getOver()
	Retorna la imagen que representa al marcador cuando el mouse
	pasa sobre él.
Point2D	getScreen()
	Retorna las coordenadas en pantalla del marcador, en el estado

	actual del MapPanel.
Boolean	isPointInside(int x, int y)
	Indica si un píxel con coordenadas x, y toca al marcador
	teniendo en cuenta su posición actual en la pantalla.
void	setCoordinate(Java.awt.geom.Point2D coordinate) Establece
	las coordenadas del marcador respecto al mapa.
void	setCurrent(Java.awt.image.BufferedImage current)
	Establece la imagen que representa al marcador
	cuando es el actual.
void	setNormal(Java.awt.image.BufferedImage normal)
	Establece la imagen que representa al marcador en su
	estado normal.
void	setOver(Java.awt.image.BufferedImage over)
	Establece la imagen que representa al marcador cuando el mouse pasa sobre él.

# 1.11 BIBLIOTECA PARA DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 2.0 CON JAVASCRIPT

# 1.11.1. Paquete Atlas.

Contiene las clases principales de la biblioteca.

*Clase Layer.* Una capa del sistema, pertenece a un proyecto y puede ser incluida en las peticiones dirigidas al servidor. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 29.

#### Tabla 29. Resumen de la clase Layer.

Resumen de métodos	
String	getName ()
	Retorna el identificador único de la capa. De
	conformidad al estándar WMS.
String	getTitle ()
	Retorna una descripción breve para mostrar. De
	conformidad al estándar WMS.
Number	getMaxscaledeno ()
	Retorna el denominador mínimo de escala. De
	conformidad al estándar WMS.
Number	getMinscaledeno ()
	Retorna el denominador mínimo de escala. De
	conformidad al estándar WMS.

*Clase CRS.* Representa un sistema de referencia espacial que proporciona al control información sobre la forma en que debe interpretar la información espacial entregada por el servidor. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 30.

#### Tabla 30. Resumen de la clase CRS.

Resume	n de métodos
Number	getCode ()
	Retorna el código EPSG del sistema.
String	getName ()
	Retorna una descripción breve del sistema.
String	getAxis1 ()
	Retorna el primer eje del sistema, puede ser "north", "sout", "east" o
	"west".
String	getAxis2 ()
	Retorna el segundo eje del sistema, puede ser, "north", "sout", "east" o
	"west".
String	getUnitType ()
	Retorna el tipo de la unidad puede ser "angular" o "lineal".
Number	getConvertionFactor ()
	Retorna el número por el que debe multiplicarse cualquier medida
	expresada en este sistema para llevarla a la unidad fundamental, metros o
	grados decimales según el caso.

*Clase Project.* Un proyecto del sistema, define un conjunto de capas y el sistema de coordenadas de referencia en que se encuentran. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 31.

#### Tabla 31. Resumen de la clase Project.

Resumen de	métodos
String	getName ()
	Identificador único de la capa. De conformidad al estándar WMS.
String	getTitle ()
	Retorna una descripción breve para mostrar. De conformidad al
	estándar WMS.
BoundingBox	getBoundingBox ()
	Retorna el Bonding box que describe los límites del proyecto en el
	sistema de coordenadas de este.
CRS	getEpsgCrs ()
	Retorna el sistema de coordenadas de referencia del proyecto.
Array	getLayers ()

Retorna un anay de Edyer, capas que contiene el proyecto.
---

*Clase coordinateutils.* Métodos útiles para convertir coordenadas de pantalla a mapa y viceversa. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 32.

#### Tabla 32. Resumen de la clase coordinateutils.

COORDINAT	COORDINATEUTILS	
Resumen de métodos		
Point	translateXYtolJ (bbox,width,heigth,x,y,crs)	
	Convierte medidas en unidades de mapa a unidades de pantalla.	
Point	translatelJtoXY (bbox,diml,dimJ,coordl,coordJ,crs)	
	Convierte medidas en píxeles a unidades de mapa.	

*Clase BoundigBox.* Una representación ligera de un boundig box, encierra una región del espacio 2D usando dos coordenadas. Su interpretación depende del sistema de coordenadas de referencia que define las unidades en que se expresan las coordenadas y la orientación de los ejes. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 33.

#### Tabla 33. Resumen de la clase BoundigBox.

Resumen de constructores	
BoundingBox (crs,minx,miny,maxx,maxy)	
Construye dados valores máximos y mínimos.	
Resumen de mé	todos
String	getCRS ()
	Retorna el sistema de coordenadas de referencia del bounding box.
Number	getMinX ()
	Retorna el mínimo valor del primer eje.
Number	getMinY ()
	Retorna el mínimo valor del segundo eje.
Number	getMaxX ()
	Retorna el máximo valor del primer eje.
Number	getMaxY ()
	Retorna el máximo valor del segundo eje.
Number	getWidth ()
	Retorna el ancho del área delimitada.
Number	getHeight ()
	Retorna el alto del área delimitada.

*Clase Point.* Representa una ubicación en el espacio bidimensional. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 34.

Resumen de constructores		
Point (Number x, Number y)		
Construye dados los parámetros.		
Resumen de		
métodos Number	getX ()	
	Retorna el valor del componente X de la ubicación.	
Number	getY ()	
	Retorna el valor del componente Y de la ubicación.	
Ninguno	setX (Number x)	
	Establece el valor del componente X de la ubicación.	
Ninguno	setY (Number y)	
	Establece el valor del componente Y de la ubicación.	
Ninguno	setLocation (Number x, Number y)	
	Establece los valores de la ubicación.	
Boolean	equals (Point point)	
	Indica si point es igual a este punto.	
Point	clone ()	
	Retorna un nuevo punto en la ubicación de este punto.	

#### Tabla 34. Resumen de la clase Point.

*Clase Marker.* Representa un punto que puede ubicarse sobre el mapa, usualmente simboliza información propia del domino de la aplicación final, logrando de este modo el mashup con la cartografía del servidor. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 35.

#### Tabla 35. Resumen de la clase Marker.

# Resumen de constructores Marker (coordinate, data, imgNormal, imgOver, imgSelect, width, height) Point Coordinate, representa la ubicación del marcador en el mapa. Array Data, cualquier información adicional que acompañe al marcador. String imgNormal, url de la imagen del marcador en su estado normal. String imgOver, url de la imagen del marcador cuando el mouse pasa sobre él. String imgSelect, url de la imagen del marcador cuando está seleccionado. Number width, ancho del marcador. Number height, alto del marcador. Point getCoordinate () Retorna la ubicación del marcador en el mapa.

Array	getData ()
	Retorna cualquier información adicional que acompañe al marcador.
String	getNormalImage ()
	Retorna la URL de la imagen del marcador en su estado normal.
String	getOverImage ()
	Retorna la URL de la imagen del marcador cuando el mouse pasa
	sobre él.
String	getSelectImage ()
	Retorna la URL de la imagen del marcador cuando está seleccionado.
Number	getWidth ()
	Retorna el ancho del marcador.
Number	getHeight ()
	Retorna el alto del marcador.

*Clase Result.* Representa un punto que puede ubicarse sobre el mapa, usualmente simboliza información propia del domino de la aplicación final, logrando de este modo el mashup con la cartografía del servidor. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 36.

#### Tabla 36. Resumen de la clase Result.

Resumen de métodos	
Number	getX ()
	Retorna el primer componente de la ubicación.
Number	getY ()
	Retorna el segundo componente de la ubicación.
String	getAddress ()
	Retorna la dirección tal como la interpretó el servidor.
Ninguno	setX(Number x)
	Establece el primer componente de la ubicación.
Ninguno	setY(Number y)
	Establece el segundo componente de la ubicación.
Ninguno	setAddress (String address)
	Establece la dirección tal como la interpretó el servidor.

*Clase MapPanel.* Clase principal de la biblioteca encargada de la construcción y administración de los elementos necesarios para mostrar imágenes e interactuar con el usuario. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 37.

# Tabla 37. Resumen de la clase MapPanel.

Resumen de constructores	
MapPanel (String div, String mainpath)	
Construye un nuevo MapPanel, div indica el elemento en el que debe crearse y	
mainpath es la ruta a biblioteca Atlas.	
Resumen de	métodos
Ninguno	addListener (String type, Function fun)
5.	Agrega la función fun para que sea llamada cada vez que se genere un
	evento de tipo type en el control.
Ninguno	addMarker (Marker marker)
5	Agrega un marcador y actualiza la visualización.
Point	aetCenter ()
	Retorna el centro actual de la visualización en coordenadas de mapa.
Point	getCoordinate ()
	Retorna la coordenada de mapa asociada la posición actual del mouse
	en el control.
String	getCurrentFeatureInfoFormat ()
J	Retorna el formato que se seleccionó para que el servidor entregue
	información GetFeatureInfo.
String	getCurrentImageFormat ()
J	Retorna el formato que se seleccionó para que el servidor entregue
	imágenes.
Marker	getCurrentMarker ()
	Retorna el marcador actual.
Point	getCurrentMousePosition ()
	Retorna las coordenadas en píxeles de la posición actual de mouse
	respecto al control.
Project	getCurrentProject ()
	Retorna el proyecto actual.
Array	getFeatureInfoFormats ()
	Retorna un Array de String que contiene los formatos de
	GetFeatureInfo soportados por el servidor
Array	getFeatureInfoLayers ()
	Retorna un Array de String que contiene un listado de capas a usarse
	en peticiones GetFeatureInfo.
Number	getHeight ()
	Retorna el alto del control en píxeles.
Array	getImageFormats ()
	Retorna un Array de String con los formatos de imagen soportados por
	el servidor.
Array	getLayers ()
	Retorna el Array de Layer de las capas seleccionadas para solicitar
	imágenes, la modificación del contenido de este listado puede tener
	consecuencias inesperadas.
String	getLegend (Layer layer)

.

	Retorna la URL de la imagen con la leyenda de la capa layer.
	getMarkers ()
	Retorna una lista de los marcadores del mapa, la modificación
Array	del contenido de esta lista puede tener consecuencias
	inesperadas.
Number	getMode ()
A	Retorna el modo de operación actual.
Array	getProjects ()
	Retorna un Array de Project que contiene el listado de proyectos
Arrov	disponibles en el servidor.
Allay	getResponseGeocoder ()
	Retorna un Array de Result con la última respuesta a una
String	petición del geocodificación.
Carrig	getURL ()
BoundinaBox	Retorna la URL del servidor Atlas actual.
	getVisibleBbox ()
Arrav	Retorna un BoundingBox que representa la visualización actual.
	getVisibleLayers ()
	Retorna el listado de las capas que son visibles al nivel de
Number	acercamiento actual.
	getWidth ()
Number	Retorna el ancho de control en pixeles.
	getwiniscale () Determo la conclusión de la viewella contra la contán de VV/MC
Number	
	Beterna el nivel de acorcamiente actual como un número entero
	nositivo para alejase del mana y negativo para acercarse
	positivo para alejase del mapa y negativo para acercarse.
Boolean	isMouseWheelEnabled ()
Dooloan	Indica si está o no habilitado el comportamiento que permite hacer
	zoom con la rueda el mouse.
Ninguno	moveCenter (Point disp)
5.	Desplaza el centro del mapa en forma horizontal y vertical, tantas
	unidades de pantalla como indiquen las componente
Ninguno	removeAllMarkers ()
-	Remueve todos los marcadores y actualiza la visualización.
Ninguno	removeListener (String type, Object fun)
	Remueve la función fun para que deje de ser llamada cada vez que se
	genere un evento de tipo type en el control.
Ninguno	removeMarker (Marker marker)
	Remueve un marcador y actualiza la visualización.
Ninguno	sendGeocoderRequest (String address)
	Envía una petición al geocoder el proyecto actual, las respuestas deben
	recibiese programando un escuchador de eventos.
Ninguno	setCenter (Point center)
<u> </u>	Establece el centro de la visualización en unidades de mapa.

Ninguno	setCurrentFeatureInfoFormat (String format)
	Establece el formato en que el servidor debe retornar la información
	GetFeatureInfo, debe ser uno de los formatos declarados por el
	servidor.
Ninguno	setCurrentImageFormat (String format)
	Establece el formato en que el servidor debe retornar las imágenes
	debe ser uno de los formatos declarados por el servidor.
Ninguno	setCurrentMarker (Marker marker)
	Establece el marcador actual.
Ninguno	setCurrentProject (Project project)
	Establece el proyecto actual, debe pertenecer al array de proyectos
	disponibles en el servidor.
Ninguno	setFeatureInfoLayers (Array infolayers)
	Establece el Array de Layer, con el listado de capas a usarse en
	peticiones GetFeatureInfo.
Ninguno	setFeatureInfoTargetWindow (name,windowfeatures)
	Establece que los resultados de peticiones GetFeatureInfo deben
	presentarse en una ventana nueva. Los parámetros son los mismos que
	en el método window.open de javascript. Es el comportamiento por
	defecto.
N.I.	
Ninguno	setFeatureinto l'argetFrame (String Id)
	Establece que los resultados de peticiones GetFeatureinto deben
Ninguno	presentarse en un iFrame cuyo lo sea igual al parametro.
Niliguno	Setablece el Array de Laver, con el lietado de las capas que se usarán
	L'Stablece el Arlay de Layer, con el listado de las capas que se usaran
	actual
Ninguno	setMode (mode)
Ningano	Establece el modo de operación actual de acuerdo a las constantes de
Ninguno	setMouseWheelEnabled (Boolean state)
runguno	Establece si está o no habilitado el comportamiento que permite hacer
	zoom con la rueda el mouse.
Ninguno	setURL (String urlApp)
· ····g·····	Establece la URL del servidor Atlas con el que se desea trabajar. v
	recupera la información correspondiente al contenido disponible en
	este.
Ninguno	setZoomLevel (Number lod)
5	Establece el nivel de acercamiento actual como un número entero.
	positivo para alejase del mapa y negativo para acercarse.
Ninguno	updateView ()
	Actualiza la visualización para reflejar cambios en los datos.
Ninguno	zoomin ()

	Incrementa el acercamiento y actualiza la visualización.
Ninguno	zoomOut ()
	Reduce el acercamiento y actualiza la visualización.
Ninguno	zoomToProject ()
	Ajusta el nivel de acercamiento y centro de tal modo que se visualice
	todo el proyecto.

# 1.12 BIBLIOTECA PARA DESARROLLO DE APLICACIONES JAVA MOBILE EDITION

# 1.12.1 Paquete data.

Contiene la estructura de datos que representa contenido del servidor.

*Clase BBox.* Una representación ligera de un bounding box para ser usada en los componentes de desarrollo. Un bounding box encierra una región del espacio 2D usando dos coordenadas. Su interpretación depende del sistema de coordenadas de referencia, que define las unidades en que se expresan las coordenadas y la orientación de los ejes. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 38.

#### Tabla 38. Resumen de la clase BBox.

Resumen de co	onstructores	
BBox(double minx, double miny, double maxx, double maxy)		
Construye dados valores máximos y mínimos.		
BBox(org.kxml.	BBox(org.kxml.kdom.Element bBox)	
Construye desd	Construye desde un elemento XML compatible con WMS.	
Resumen de r	nétodos	
boolean	equals(BBox bbox)	
	Indica si bbox es igual a este objeto.	
Point	getCenter()	
	Retorna el centro geométrico del bounding box.	
String	getCRS()	
	Retorna el CRS de este objeto.	
double	getHeight()	
	Retorna el alto del área delimitada.	
double	getMaxx()	
	Retorna el máximo valor del primer eje.	
double	getMaxy()	
	Retorna el máximo valor del segundo eje.	
double	getMinx()	
	Retorna el mínimo valor del primer eje.	
double	getMiny()	
	Retorna el mínimo valor del segundo eje.	

Java.lang.String	getUrlForm()
	Retorna el bounding box en forma de KVP para ser usado en
	peticiones.
double	getWidth()
	Retorna el ancho del área delimitada.
boolean	intersects(BBox bbox)
	Indica si bbox se intersecta con este objeto.
void	setCRS(String crs)
	Establece el CRS de este objeto.
void	setMaxx(double maxx)
	Establece el máximo valor del primer eje.
void	setMaxy(double maxy)
	Establece el máximo valor del primer eje.
void	setMinx(double minx)
	Establece el mínimo valor del primer eje.
void	setMiny(double miny)
	Establece el mínimo valor del segundo eje.

*Clase CRS.* Representa un sistema de coordenadas de referencia del EPSG para uso en los componentes de desarrollo de aplicaciones móviles. En la tabla 39 se muestran mas detalles de esta clase.

#### Tabla 39. Resumen de la clase CRS.

Resume	Resumen de campos	
static int	UNIT_ANGULAR	
	Indica que el sistema funciona con unidades angulares que se	
	pueden expresar en términos de grados.	
static int	UNIT_LINEAR	
	Indica que el sistema funciona con unidades lineales que se pueden	
	expresar en términos de metros.	
Resume	n de constructores	
CRS(Stri	CRS(String code, String urlService)	
Construy	Construye recuperando los datos del sistema code desde el servidor Atlas	
ubicado e	en urlService.	
Resumen de métodos		
String	getAxis1()	
	Retorna el nombre del primer eje.	
String	getAxis2()	
	Retorna el nombre del segundo eje.	
String	getCode()	
	Retorna el código EPSG del sistema.	
double	getConversionFactor()	
	Retorna el factor por el que deben multiplicarse las medidas para	
	convertirlas a la unidad base de sistema.	
--------	---	
String	getName()	
	Retorna el nombre EPSG del sistema.	
int	getType()	
	Retorna el tipo del sistema según las constantes de clase.	
String	getUnitName()	
	Retorna el nombre de la unidad de medida de este sistema.	
void	setAxis1(String axis1)	
	Establece el nombre del primer eje.	
void	setAxis2(String axis2)	
	Establece el nombre del segundo eje.	
void	setCode(String code)	
	Establece el código EPSG del sistema.	
void	setConversionFactor(double conversionFactor)	
	Establece el factor por él que deben multiplicarse las medidas para	
	convertirlas a la unidad base de sistema.	
void	setName(String name)	
	Establece el nombre EPSG del sistema.	
void	setType(int type)	
	Establece el tipo del sistema según las constantes de clase.	
void	setUnitName(String unitName)	
	Establece el nombre de la unidad de medida de este sistema.	

*Clase Layer.* Una capa del sistema, pertenece a un proyecto y puede ser incluida en las peticiones dirigidas al servidor. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 40.

# Tabla 40. Resumen de la clase Layer.

Resumen de constructo	ores	
Layer()		
Construye un Layer en blanco.		
Layer(Element layer, Project project)		
Construye desde un elemento XML valido y anexa al proyecto project.		
Resumen de métodos		
String	getAtribution()	
	Retorna el responsable de la capa.	
BBox	getBoundigBox()	
	Retorna el bounding box en el sistema de	
	coordenadas de referencia del proyecto.	
CRS	getCRS()	
	Retorna el sistema de coordenadas de referencia	
	para la capa.	
Layer.Ex_BoundingBox	getEx_BoundingBox()	

	Retorna el bounding box respecto a WGS 84.
Java.util.Vector	getKeywordList()
	Retorna un listado de palabras clave.
double	getMaxscaledeno()
	Retorna el denominador máximo de escala.
double	getMinscaledeno()
	Retorna el denominador mínimo de escala.
String	getName()
	Retorna el identificador de la capa.
Project	getProject()
	Retorna el proyecto al que pertenece la capa.
String	getSummary()
011	Retorna un resumen de la capa.
String	get litle()
	Retorna una descripcion breve para mostrar.
boolean	
	Indica si la capa puede ser consultada en una
	operación GelFeaturenno.
VOID	Setatribution(Sing allibution)
void	
voiu	<b>SetBoundigBox</b> (BBox boundigBox)
	Establece el bounding box en el sistema de
void	
voiu	Seturs (URS URS)
	Establece el sistema de coordenadas de referencia
void	setEx BoundingBox/Laver Ex BoundingBox bbox)
	Establece el bounding box respecto a WGS 84
void	setKeywordl ist/ Java util Vector keywordl ist)
	Establece un listado de nalabras clave
void	setMaxscaledeno(double maxscaledeno)
	Establece el denominador máximo de escala.
void	setMinscaledeno(double minscaledeno)
	Establece el denominador mínimo de escala.
void	setName(String name)
	Establece el identificador de la capa
void	setProject(Project project)
	Establece el provecto al que pertenece la capa.
void	setQueryable(boolean gueryable)
	Establece si la capa puede ser consultada por una
	operación GetFeatureInfo.
void	setSummary(String summary)
	Establece el resumen de la capa.
Void	setTitle(String title)

	Establece descripción breve para mostrar.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

*Clase Project.* Representa un proyecto para su uso en los componentes de desarrollo, contiene un conjunto de capas. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 41.

## Tabla 41. Resumen de la clase Project.

Resumen de co	nstructores	
Project()		
Construye un proyecto con los campos vacíos.		
Project(Element project, String urlService)		
Construye un proyecto desde un elemento XML conectándose al servidor		
Atlas en urlServio	ce.	
Resumen de mé	todos	
BBox	getBbox()	
	Retorna el bounding box combinado de los bounding boxes de los	
	orígenes de datos de las capas del proyecto.	
CRS	getCrs()	
	Retorna el sistema de coordenadas de referencia.	
Java.util.Vector	getLayers()	
	Retorna el listado de capas del proyecto.	
String	getName()	
	Retorna el identificador del proyecto.	
String	getTitle()	
	Retorna una descripción breve para mostrar.	
void	setBbox(BBox bbox)	
	Establece el bounding box en el sistema de coordenadas de	
	referencia del proyecto.	
void	setCrs(CRS crs)	
	Establece el sistema de coordenadas de referencia.	
void	setLayers(Java.util.Vector layers)	
	Establece el listado de capas del proyecto.	
void	setName(String name)	
	Establece el identificador del proyecto.	
void	setTile(String title)	
	Establece una descripción breve para mostrar.	

## 1.12.2. Paquete events.

Contiene las clases e interfaces necesarias para trabajar con los eventos generados por el control.

*Clase FeatureInfoEvent.* Evento disparado cuando el control recibe la respuesta a una petición GetFeatureInfo. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 42.

#### Tabla 42. Resumen de la clase FeatureInfoEvent.

Resumen de constructores			
FeatureInfoEvent(MapPanel source, String featureInfo, String url)			
Construye un event	Construye un evento desde el MapPanel source, entrega la respuesta del		
servidor en featurel	nfo e indica la dirección de la petición en url.		
Resumen de métodos			
String	getFeatureInfo()		
	Retorna la respuesta del servidor.		
MapPanel	getSource()		
	Retorna el control que origina el evento.		
String	getUrl()		
	Retorna la URL de la petición GetFeatureInfo.		

*Clase GeocodingEvent.* Evento disparado cuando el control recibe la respuesta a una petición de geocoder. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 43.

#### Tabla 43. Resumen de la clase GeocodingEvent.

Resumen de constructores			
GeocodingEvent(MapPanel source, String project, String request, Result[]			
addresses) Const	addresses) Construye un evento originado desde source, como respuesta una		
petición request pa	ara el geocoder de project que arroja como respuesta address.		
Resumen de m	Resumen de métodos		
Result[]	getAddresses()		
	Retorna la lista de direcciones a la petición.		
MapPanel	getMapSource()		
	Retorna el MapPanel de origen.		
String	getProject()		
	Retorna el proyecto sobre el que se realizó la petición.		
String	getRequest()		
	Retorna la petición realizada.		

*Clase MarkerTapEvent.* Evento lanzado cuando el usuario toca la pantalla con el lápiz del dispositivo y hay un marcador es esta ubicación. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 44.

Tabla 44. Resumen de la clase Marke	rTapEvent.
-------------------------------------	------------

Resumen de constructores		
MarkerTapEvent(MapPanel mapPanel, Point screen, Point map, Marker marker)		
Construye un evento indicando a mapPanel como fuente, screen como la coordenada		
en pantalla y	map como la coordenada en el sistema de referencia del proyecto actual.	
Resumen de métodos		
MapPanel	getMapPanel()	
	Retorna el MapPanel que originó el evento.	
Marker	getMarker()	
	Retorna el marcador del evento.	
Point	getPointMap()	
	Retorna la coordenada en el sistema de referencia del proyecto actual.	
Point	getPointScreen()	
	Retorna	

*Clase PointerTapEvent.* Evento lanzado cuando el usuario toca la pantalla con el lápiz del dispositivo. Más detalles de esta clase se muestran en las tablas 45 y 46.

#### Tabla 45. Resumen de la clase PointerTapEvent.

Resumen de constructores		
PointerTap	PointerTapEvent(MapPanel mapPanel, Point screen, Point map)	
Construye ur	n evento indicando a mapPanel como fuente, screen como la coordenada	
en pantalla y	map como la coordenada en el sistema de referencia del proyecto actual.	
Resumen de métodos		
MapPanel	getMapPanel()	
	Retorna el MapPanel que originó el evento.	
Point	getPointMap()	
	Retorna la coordenada en el sistema de referencia del proyecto actual.	
Point	getPointScreen()	
	Retorna la coordenada en pantalla del evento.	

#### Tabla 46. Interfaces del paquete events.

Interface Summary	
FeatureInfoListener	Escuchador de eventos de FeatureInfoEvent.
GeocodingListener	Escuchador de eventos de tipo GeocodingEvent.
MarkerTapListener	Escuchador de eventos de tipo MarkerTapEvent.
PointerTapListener	Escuchador de eventos de tipo MarkerTapEvent.

# 1.12.3. Paquete geocoding.

Contiene las clases usadas para interpretar los resultados de las operaciones de geocodificación.

*Clase Result.* Clase que representa un posible resultado de una operación de geocodificación. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 47.

## Tabla 47. Resumen de la clase Result.

Resume	n de constructores	
Result(S	Result(String address, Point location)	
Construy	Construye dados una dirección y una ubicación.	
Resumen de métodos		
String	getAddress()	
	Retorna la descripción textual de la ubicación, tal como el geocoder la	
	interpretó.	
Point	getLocation()	
	Retorna la ubicación en el sistema de coordenadas de referencia del	
	proyecto al que corresponde.	

## 1.12.4. Paquete mobile.

Contiene las clases principales de la biblioteca.

*Clase MapPanel.* Clase principal de la biblioteca, extiende de CustomItem por lo que puede ubicarse en un formulario, en ella se dibujan los mapas y captura las acciones requeridas para la interacción con el usuario. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 48.

#### Tabla 48. Resumen de la clase MapPanel.

Resumen de campos			
static int	MODEFEATUREINFO		
	Modo de operación en que el usuario puede obtener		
	información sobre el contenido del mapa arrastrando el		
	mouse para dibujar un círculo que representa el área de		
	interés o simplemente haciendo clic en el mapa.		
static int	MODEGETCOORD		
	Modo de operación donde al arrastrar el lápiz se logra		
	el mismo efecto que en MODEPAN, pero produce		
	eventos al hacer tocar el mapa y al tocar un marcador.		
static int	MODEPAN		
	Modo de operación en que el usuario puede desplazarse por		

	el mapa arrastrando el mouse.				
static int	ODEZOOMBOX				
	Modo de operación en que el usuario puede acercase				
	al mapa arrastrando el lápiz para dibujar una caja que				
	encierre el área que desea visualizar.				
static int	MODEZOOMMINUS				
	Modo de operación en que el usuario puede				
	alejarse al mapa tocando la pantalla con el lápiz.				
static int	MODEZOOMPLUS				
	Modo de operación en que el usuario puede				
	acercase al mapa tocando la pantalla con el lápiz.				
static int NOMODESELECTED					
	Modo de operación en que las acciones del				
	usuario son ignoradas.				
Resumen de construe	ctores				
MapPanel(int width, in	t height)				
Construye un MapPane	el por defecto, con el ancho y alto indicados, debe				
llamarse a los métodos	de configuración antes de que el control sea útil.				
Resumen de métodos					
void	addMarker(Marker marker)				
	Agrega un marcador y actualiza la visualización.				
void	clearCache()				
	Vacía el caché de imágenes del control para que este solicite				
	las versiones más recientes al servidor.				
int	getBloqSize()				
	Retorna el tamaño de las imágenes que conforman la				
	presentación.				
Point	getCenter()				
	Retorna el centro actual de la visualización en coordenadas de				
0.1	mapa.				
String	getCurrentFeatureInfoFormat()				
	Retorna el formato que se selecciono para que el servidor				
01-11-1	entregue información GetFeatureInfo.				
String	getCurrentimageFormat()				
	Retorna el formato que se selecciono para que el servidor				
N A - ul u	entregue imagenes.				
Marker	getCurrentmarker()				
Dusiast	Retorna el marcador actual.				
Project	getCurrentProject()				
<b>F</b> (M	Retorna el proyecto actual.				
EventManager	get⊨ventManager()				
	Retorna el administrador de eventos asociado a este control.				
Java.util.Vector	getFeatureInfoFormats()				

	Retorna los formatos de GetFeatureInfo soportados por el				
	servidor.				
Java.util.Vector	getFeatureInfoLayers()				
	Retorna el listado de capas a usarse en peticiones				
	GetFeatureInfo.				
int	getHeight()				
	Retorna el alto del control.				
Java.util.Vector	getImageFormats()				
	Retorna los formatos de imagen soportados por el servidor.				
Java.util.Vector	getLayers()				
	Retorna el array de capas seleccionadas para solicitar				
	imágenes, la modificación del contenido de este listado puede				
	tener consecuencias inesperadas.				
Image	getLegend(Layer layer)				
	Retorna la imagen con la leyenda de esta capa.				
Java.util.Vector	getMarkers()				
	Retorna una lista de los marcadores del mapa, la modificación				
	del contenido de esta lista puede tener consecuencias				
	inesperadas.				
int	getMode()				
	Retorna el modo de operación actual.				
Java.util.Vector	getProjects()				
	Retorna el listado de proyectos disponibles en el servidor.				
String	getURL()				
	Retorna la URL del servidor Atlas actual.				
BBox	getVisibleBbox()				
	Retorna el bounding box que representa la visualización				
	actual.				
Java.util.Vector	getVisibleLayers()				
	Retorna el listado de las capas que son visibles al nivel de				
	acercamiento actual.				
int	getWidth()				
	Retorna el ancho del control.				
double	getWMScale()				
	Retorna la escala de la visualización actual según el estándar.				
Int	get∠oomLevel()				
	Retorna el nivel de acercamiento actual como un numero				
	entero, positivo para alejase del mapa y negativo para				
ام: من (	acercarse.				
VOID	Deeplaza al contro del mana an forme horizonte lu vertice.				
	tantas unidados do pantello como indiguon los componentes				
	de este punto				
void	romovoAllMarkors()				
VOID	Remueve todos los moreodores y actualiza la visualización				
	Remueve todos los marcadores y actualiza la visualización.				

void removeMarker(Marker marker)			
	Remueve un marcador y actualiza la visualización.		
void	sendGeocoderRequest(String address)		
	Envía una petición al geocoder del proyecto actual,		
	las respuestas deben recibiese programando un		
	escuchador de eventos.		
void	setBloqSize(int bloqSize)		
	Establece el tamaño de las imágenes que		
	conforman la presentación.		
void	setCache(int sizeK)		
	Establece el tamaño del caché de imágenes.		
void	setCenter(Point center)		
	Establece el centro de la visualización en unidades de mapa.		
Void	setCurrentFeatureInfoFormat(String currentInfoFormat)		
	Establece el formato en que el servidor debe		
	retornar la información GetFeatureInfo, debe ser uno		
	de los formatos declarados por el servidor.		
Void	setCurrentImageFormat(String		
	currentimageFormat) Establece el formato en que		
	el servidor debe retornar las imagenes debe ser		
	uno de los formatos declarados por el servidor.		
VOID	SetCurrentwarker (Marker currentwarker)		
void	Establece el marcador actual.		
VOID	SetCurrentProject (Project project)		
	establece el proyecto actual, debe pertenecer al		
void	setEesturalnfel avers (lava util Vector		
VOIU	lavore Egaturelnio Layers (Java. util. vector		
	usarse en neticiones GetEestureInfo		
void	setHeight(int height)		
Volu	Establece el alto del control		
void	set avers (lava util Vector lavers)		
Void	Establece las capas que se usarán para visualización		
	deben pertenecer al listado de capas del provecto actual		
void	setMode(int mode)		
Void	Establece el modo de operación actual de		
	acuerdo a las constantes de clase		
void	setURI (String url)		
, in the second s	Establece la URL del servidor Atlas con el que se		
	desea trabajar, v recupera la información		
	correspondiente al contenido disponible en este.		
hiov	setWidth(int width)		
	Establece en ancho del control.		
void	setZoomLevel(int level)		
	/		

	Establece el nivel de acercamiento actual como un número entero, positivo para alejase del mapa y
	negativo para acercarse.
void	updateView()
	Actualiza la visualización para reflejar cambios en los datos.
void	zoomln()
	Incrementa el acercamiento y actualiza la visualización.
void	zoomOut()
	Reduce el acercamiento y actualiza la visualización.
void	zoomToProject()
	Ajusta el nivel de acercamiento y centro de tal modo que se visualice todo el proyecto.

*Clase Marker.* Representa un punto que puede ubicarse sobre el mapa, usualmente simboliza información propia del domino de la aplicación final, logrando de este modo el mashup con la cartografía del servidor. Más detalles de esta clase se muestran en la tabla 49.

## Tabla 49. Resumen de la clase Marker.

-	
Resumen	de constructores
Marker(Po	int coordinate, javax.microedition.lcdui.lmage defaultImage)
Construye	un marcador para un MapPanel, ubicándolo en la coordenada
indicada, y	representándolo con la imagen especificada.
Marker(Pol	int coordinate, javax.microedition.lcdui.lmage
normallmag	ge, javax.microedition.lcdui.lmage currentImage)
Construye	un marcador para un MapPanel, ubicándolo en la coordenada
indicada, y	representándolo con las imagenes especificadas.
Resumen	de métodos
Point	getCoordinate()
	Retorna las coordenadas del marcador respecto al mapa.
Image	getCurrentImage()
	Retorna la imagen que representa al marcador cuando es el actual.
MapPanel	getMapPanel()
	Retorna el objeto MapPanel en que se encuentra el marcador.
Image	getNormalImage()
	Retorna la imagen que representa al marcador en su estado normal.
Point	getScreen()
	Retorna un punto en píxeles ubicado en la esquina superior izquierda
	tieniendo en cuenta en ancho y alto del marcador.
boolean	isPointInside(Point point)
	Indica si un píxel con coordenadas x, y toca al marcador teniendo en
	cuenta su posición actual en la pantalla.
void	setCoordinate(Point coordinate)
	Establece las coordenadas del marcador respecto al mapa.
void	setCurrentImage(javax.microedition.lcdui.Image selectedImage)
	Establece la imagen que representa al marcador cuando es el actual.
void	setMapPanel(MapPanel mapPanel)
	Establece el MapPanel al que pertenece el marcador.
void	setNormalImage(javax.microedition.lcdui.Image defaultImage)
	Establece la imagen que representa al marcador en su estado normal.

# 2. PRUEBAS Y RESULTADOS

Las pruebas simulan distintas situaciones para determinar el comportamiento del servidor Atlas, tanto en su estabilidad, capacidad de respuesta y rendimiento. Para este tipo de pruebas se construyen aplicaciones con Java Standard Edition que prueban aspectos específicos de este servidor.

Las pruebas, se realizaron en dos computadores personales, con las especificaciones que se muestran en la tabla 50. En uno de los equipos se instaló el servidor Atlas, equipo sobre el cual recaen las pruebas, mientras que en el otro, se instalaron las distintas aplicaciones construidas para realizar las pruebas, esto se debe al hecho de que cada aplicación de prueba simula varios clientes, consumiendo gran cantidad de recursos del equipo.

Procesador	Intel Core I7 2.30 GHz
Memoria RAM	8 Gb DDR2
Disco Duro	SATA de 1 Tb
Sis. Operativo	Windows 10.
Tarjeta de Red	PCI velocidad 10/100T

#### Tabla 50. Características de los computadores usados en las pruebas.

# 2.1. DATOS USADOS EN LAS PRUEBAS.

Los datos utilizados fueron obtenidos a partir del archivo de Autocad ciudad\_pasto.dwg que contiene un mapa de la ciudad de Pasto, que representa mediante líneas las comunas, barrios, y manzanas. Además, contiene etiquetas sobre las calles y algunos lugares de referencia. Este archivo pertenece al plan de organización territorial del 2003, para la ciudad de San Juan de Pasto.

Los archivos de Autocad deben ser transformados en archivos apropiados para aplicaciones geográficas, para ello, se usa la herramienta CAD2Shape que entrega ShapeFiles de ESRI, una vez en este formato se realizaron operaciones de translación, además se agregaron atributos que no lograron interpretarse correctamente en el proceso de transformación.

Luego se corrigieron diferentes defectos en la geometría y se procedió a remover información irrelevante. Sin embargo en ciertos casos fue necesario construir capas totalmente nuevas. Como resultado de estos procesos se obtuvieron los archivos puntos.shp, comunas.shp, barrios.shp, manzanas.shp y malla.shp, que se detallan a continuación.

## Puntos.shp

La capa puntos.shp (ver figura 42) representa algunos lugares de la ciudad, contiene el nombre de cada lugar, cuenta con un total de 126 geometrías y un tamaño 49.26 KB. Para la construcción de esta capa se tomó algunas de las etiquetas de archivo ciudad\_pasto.dwg y se exportaron al formato shp, se eliminaron etiquetas duplicadas e irrelevantes.



Figura 42. Apariencia de la capa Puntos.shp

## Comunas.shp

La capa comunas.shp (ver figura 43) es una geometría tipo polígono, representa las comunas de la ciudad de Pasto, contiene la información de número y nombre de las comunas, cuenta con un total de 12 geometrías y un tamaño 24KB. Para la construcción de esta capa se tomó los polígonos de archivo ciudad\_pasto.dwg, se exportaron al formato shp, y se agregaron los atributos manualmente.



Figura 43. Apariencia de la capa Comunas.shp

## Barrios.shp

Barrios.shp (ver figura 44) es una geometría tipo polígono, representa los barrios de la ciudad de Pasto, contiene la información de nombre del barrio, y el número de comuna a la cual pertenece, cuenta con un total de 284 geometrías y un tamaño 173KB. Para la construcción de esta capa se tomó los polígonos de los barrios del archivo ciudad\_pasto.dwg, se realizó operaciones geométricas entre las etiquetas y los polígonos para agregar los atributos a la capa.



Figura 44. Apariencia de la capa Barrios.shp

## Manzanas.shp

La capa manzanas.shp (ver figura 45) es una geometría tipo polígono, representa las manzanas de la ciudad de Pasto, contiene por cada manzana el número del barrio al cual pertenece, cuenta con un total de 4027 geometrías y un tamaño 1.53MB. Para la construcción de esta capa se tomó las líneas del archivo ciudad\_pasto.dwg transformado, se realizó una etapa de edición para completar geometrías y se transformó la capa de líneas a polígonos, además se realizaron operaciones geográficas para agregar los atributos.



Figura 45. Apariencia de la capa Manzana.shp

#### Malla.shp

La capa malla.shp (ver figura 46) es una geometría tipo poli línea, representa la malla vial de la ciudad de Pasto, contiene información sobre los nombres de las calles y carreras, cuenta con un total de 214 geometrías y un tamaño 109KB. Para la construcción de esta capa se tomó como referencia los datos de manzanas y etiquetas de las calles de los archivos dwg, con una tableta digitalizadora se dibujó la mayor cantidad de calles y carreras de la ciudad de Pasto que estaban presentes en el material.



Figura 46. Apariencia de la capa Malla.shp

## 2.2. PRUEBAS SOBRE EL SERVIDOR DE CARTOGRAFÍA.

Las pruebas consisten en medir el desempeño del servidor Atlas mientras este responde peticiones de imágenes, teniendo en cuenta los posibles estados del caché del servidor, así como también la cantidad de clientes simultáneos que realizan las peticiones.

La función primordial de un servidor de cartografía Web es entregar imágenes sobre porciones de mapas, cuando un usuario solicita un mapa a través de un cliente Atlas, este divide la región a visualizar en varias regiones más pequeñas y solicita al servidor una imagen de cada una de ellas, a fin de optimizar el consumo de recursos.

En adelante la imagen de cada región pequeña se denominará "imagen individual" y el conjunto de imágenes que representan la totalidad de la región solicita por el usuario se denominará "imagen compuesta". Como se muestra en la figura 47.



Figura 47. Imagen compuesta e imagen individual

## 2.2.1. Pruebas de imágenes individuales.

El objetivo de estas pruebas es comprobar el tiempo de generación de imágenes individuales del servidor Atlas, cada imagen contiene datos de las capas puntos, comunas, barrios, manzanas y malla descritas anteriormente, y un tamaño de 256x256 píxeles. Para esta prueba se desarrolló una aplicación que envía peticiones simultáneas al servidor, como se muestra en la figura 48.

	http://19	2.168.1.2:8080/se	rver/		
nagenes	1	Incremento	10		
Т	est	Res	Reset		
10		601.09			
, 10 20		601.09 1216.64			
10 20 30		601.09 1216.64 1865.81			
10 20 30 40		601.09 1216.64 1865.81 2510.13			

Figura 48. Apariencia de la aplicación para pruebas individuales

Prueba No 1. Esta prueba consiste en enviar un número de peticiones de "imágenes individuales" aleatorias, simutaneamente al servidor Atlas y por cada una, medir el tiempo de respuesta del servidor con la opción de caché deshabilitada. En la tabla 51 se muestra los resultados de esta prueba comparados con un servidor B de comportamiento constante, es decir, un servidor que responde las peticiones de igual manera, sin importar el número de peticiones simultáneas, La figura 49 muestra los datos en una gráfica de dispersió n.

Imágenes	Tiempos Atlas (ml)	Tiempos B (ml)
1	103,15	103,15
10	601,09	103,15
20	1216,64	103,15
30	1865,81	103,15
40	2510,14	103,15
50	2831,09	103,15
60	3292,68	103,15
70	3731,48	103,15
80	4146,08	103,15
90	4339,85	103,15
100	4986,94	103,15

	Tabla 51. Tiempos	en pruebas	de imágenes	individuales	sin caché
--	-------------------	------------	-------------	--------------	-----------



Figura 49. Tiempos en pruebas de imágenes individuales sin caché

Al deshabilitar la opción de caché del servidor Atlas, se observa de forma más drástica el efecto de la concurrencia en los tiempos de respuesta del servidor, esto se debe a que cada imagen individual debe ser dibujada, incrementando el consumo de recursos. Sin embargo, este tiempo adicional se ve más que compensado con el incremento en la capacidad del servidor al poder contestar peticiones simultáneamente.

*Prueba No 2.* Esta prueba consiste en enviar un número de peticiones de "imágenes individuales" aleatorias, simultáneamente al servidor Atlas y por cada una, medir el tiempo de respuesta del servidor con la opción de caché habilitada, para esta prueba en particular el caché se encuentra en formación. La tabla 52 muestra los resultados de esta prueba comparados con un servidor B de comportamiento constante, es decir, un servidor que responde las peticiones de imágenes de igual manera, sin importar el número de peticiones simultáneas, La figura 50 muestra los datos en una gráfica de dispersión.

Clientes	Tiempos Atlas (ml)	Tiempos B (ml)
1	8,60	8,6
10	11,49	8,6
20	6,64	8,6

Tabla 52	Tiemnos en	nruehas d	le imágenes	individuales c	on caché en	formación
i abia JZ.	TICHIPUS CH	pruebas u	e illiagenes	inuiviuuaies c	on cache en	IOIIIIacioii

30	6,72	8,6
40	6,00	8,6
50	7,26	8,6
60	5,77	8,6
70	9,56	8,6
80	6,34	8,6
90	6,17	8,6
100	6,12	8,6



Figura 50. Tiempos en pruebas de imágenes individuales con caché en formación

Al habilitar la opción de caché, que se encuentra en formación se observa como el tiempo de respuesta se mantiene prácticamente independiente del número de imágenes individuales simultáneas que se soliciten, De esta prueba se puede concluir que para mejorar el rendimiento del servidor Atlas es necesario habilitar el uso de caché.

*Prueba No 3.* Esta prueba consiste en enviar un número de peticiones de "imágenes individuales" aleatorias, simultáneamente al servidor Atlas y por cada una, medir el tiempo de respuesta del servidor con la opción de caché habilitada, para esta prueba el caché ya se encuentra formado. La tabla 53 muestra los resultados de esta prueba comparados con un servidor B que no soporta peticiones simultáneas. La figura 51 muestra los datos en una gráfica de dispersión.

Imágenes	Tiempos Atlas (ml)	Tiempos B (ml)
1	9,35	8,55
10	29,7	85,5
20	39,1	171
30	53,1	256,5
40	72,65	342
50	85,95	427,5
60	102,35	513
70	116,45	598,5
80	132,8	684
90	153,1	769,5
100	178,9	855

Tabla 53. Tiempos en pruebas de imágenes individuales con caché formado.



Figura 51. Tiempos en pruebas de imágenes individuales con caché formado

Cuando el caché de servidor Atlas se encuentra formado se observa como la capacidad de responder peticiones simultáneas del servidor Atlas permite obtener mejores tiempos de respuesta. El hecho de contar con un caché formado permite al servidor responder satisfactoriamente frente al aumento de concurrencia.

## 2.2.2. Pruebas de simulación de clientes.

El objetivo de estas pruebas es comprobar el comportamiento del servidor Atlas al interactuar con clientes simultáneos, los cuales envían un conjunto de peticiones de imágenes individuales para formar una "imagen compuesta" (ver figura 52). Para esta prueba se desarrolló una aplicación que simula el comportamiento de varios clientes, con base en la biblioteca de desarrollo para aplicaciones Java SE, como se muestra en la figura 53.

Cada cliente simulado realiza peticiones de "imágenes compuestas" aleatorias, en diferentes posiciones y niveles de zoom, en total cada "imagen compuesta" tiene un tamaño de 640 x 480 píxeles.

Cada una de las "imágenes compuestas" solicitadas al servidor Atlas, estan conformadas por varias de "imágenes individuales", entre 8 y 15, que gracias a diferentes operaciones realizadas por elementos del componente de desarrollo se repiten, inclusive entre diferentes clientes.

Esto, con el objetivo de analizar al servidor y la experiencia que puede entregar a los usuarios finales que lo consultan mediante clientes Atlas.

Url         http://192.168.10.111:8084/service/           Clientes         50         Incremento         10         Repeticiones         1           Test         Reset           Terminado         Clientes         Tiempo         Tot           Clientes         1         260,9         264,1           10         1686,43         1768,8         20         2827,5         3032,0         3032,0         3032,0         3780,8         4563,0         40         5645,625         6906,0         6906,0         10	
Clientes         50         Incremento         10         Repeticiones         1           Test         Reset           Clientes         Tiempo         Tot           1         260,9         264,1         Tot           10         1686,43         1768,8         20         2627,5         3032,0           30         3780,8         4563,0         40         5645,625         6906,0	
Test         Reset           Terminado         Clientes         Tiempo         Tot           1         260,9         264,1         10         1686,43         1768,8           20         2627,5         3032,0         3032,0         3032,0         304,56,25         6906,0           40         5645,625         6906,0         5645,625         6906,0         5645,625         5600,0	
Clientes         Tiempo         Tot           1         260,9         264,1           10         1686,43         1769,8           20         2627,5         3032,0           30         3780,8         4563,0           40         5645,625         6906,0	
Clientes         Tiempo         Tot           1         260,9         264,1           10         1686,43         1768,8           20         2627,5         3032,0           30         3780,8         4563,0           40         5645,625         6906,0	
1         260,9         264,1           10         1686,43         1768,8           20         2627,5         3032,0           30         3780,8         4563,0           40         5645,625         6906,0	al mi
10 1686,43 1768,8 20 2627,5 3032,0 30 3780,8 4563,0 40 5645,625 6906,0	
20 2627,5 3032,0 30 3780,8 4563,0 40 5645,625 6906,0	
30 3780,8 4563,0 40 5645,625 6906,0	
40  5645,625  6906,0	

Figura 52. Apariencia de la aplicación para pruebas de clientes

*Prueba No 1.* Esta prueba consiste en enviar peticiones de "imágenes compuestas" aleatorias, simutaneamente al servidor Atlas, incrementado el número de clientes. Por cada imagen compuesta se mide el tiempo de respuesta del servidor con la opción de caché deshabilitada, En la tabla 54 se muestran los resultados de esta prueba, comparados con aquellos obtenidos al usar el servidor Atlas con el caché habilitado y formado. La figura 53, muestra los datos en una gráfica de dispersión.

Clientes	Tiempos Sin Cache (ml)	Tiempos con Cache formado (ml)
1	148,5	28,1
10	1150	101,5
20	1800	229,7
30	2618,8	360,9
40	3185,9	517,2
50	3879,7	632,8
60	4456,2	739,1
70	5242,2	885,9
80	6057,8	971,9
90	6762,5	1136
100	7654,7	1225

Tabla 54. Tiempos en pruebas con clientes simulados A.



Figura 53. Tiempos en pruebas con clientes simulados A

Con la opción de caché del servidor Atlas deshabilitada se observa como el servidor emplea más tiempo en responder una "imagen compuesta" a los clientes, sin embargo, al habilitar el caché de servidor, el tiempo de respuesta mejora sustancialmente. De esta prueba se puede concluir que para manejar clientes el servidor Atlas necesita habilitar la opción de caché.

*Prueba No 2.* Esta prueba consiste en enviar peticiones de "imágenes compuestas" aleatorias, simutaneamente al servidor Atlas, incrementado el número de clientes. Por cada imagen compuesta se mide el tiempo de respuesta del servidor con la opción el caché habilitado y en formación. En la tabla 55 se muestran los resultados de esta prueba, comparados con aquellos obtenidos al usar el servidor Atlas con el caché habilitado y formado. La figura 54, muestra los datos en una gráfica de dispersión.

Clientes	Tiempos con Cache en formación (ml)	Tiempo con Cache formado (ml)
1	289	28,1
10	567,1	101,5
20	473,4	229,7
30	493,7	360,9
40	551,6	517,2
50	651,5	632,8
60	754,6	739,1
70	900	885,9
80	996,8	971,9
90	1096,9	1136
100	1262,5	1225

Tabla 55. Tiempos en pruebas con clientes simulados B.



Figura 54. Tiempos en pruebas con clientes simulados B

Con la opción de caché del servidor Atlas habilitada y en formación se observa como la técnica empleada por los componentes de desarrollo, en la que una "imagen compuesta" está divida en varias "imágenes individuales" más pequeñas, beneficia notablemente el rendimiento general de sistema, ya que las peticiones recaen sobre las mismas imágenes y el caché entra en acción economizando gran cantidad de recursos.

# 2.3. PRUEBAS SOBRE EL SERVIDOR DE GEOCODIFICACIÓN

El objetivo de estas pruebas es comprobar el tiempo de respuesta y efectividad del servidor de geocodificación, así como también, analizar la cobertura de la fuente de datos.

La fuente de datos utilizada es malla.shp, la cual se tomó como material de referencia para el plugin de geocodificación Atlas Street Geocoder. Dado que la operación de geocodificación es una tarea compleja, la efectividad del geocoder se mide respecto al número de casos en que este entrega alguna respuesta.

Las direcciones alfanuméricas para estas pruebas se obtuvieron de la base de datos de empresas afiliadas a la cámara de comercio de San Juan de Pasto del 2004.

*Prueba No 1.* Esta prueba consite en enviar varias peticiones al servidor de **g**eocodificación y medir por cada una de ellas en tiempo de respuesta. Todas las peticiones enviadas corresponden al formato requerido por el geocoder, de modo tal, que sobre ellas se realice el proceso completo de geocodificación. Para esta prueba se desarrolló una aplicación que envía peticiones simultáneas al servidor de geocodificación (ver figura 55). Los tiempos obtenidos se muestran en la tabla 56 y en la figura 56 se muestra los datos en una grafica de dispersión.

Direcciones	60	Incremento	10	Repeticiones 10
	Test			Reset
cimilado	Distant		9	<b>T</b> 12.0002
1	Direccio	ones	4.7	Liempo
10			4312	
			104 675	
20			177.8666666	66666667
20				
20 30 40			149,9075	

Figura 55. Apariencia de la aplicación para pruebas de geocodificación

Peticiones	Tiempo (ml)
1	1,60
32	48,10
64	87,31
96	140,50
128	228,88
160	250,58
192	307,53
224	423,62
256	407,51
288	535,64
320	585,09

Tabla 56. Tiempos de respuesta a peticiones simultáneas de geocodificación.



Figura 56. Tiempos de respuesta a peticiones simultáneas de geocodificación

Gracias a la tecnología Java EE, se observa como la administración de peticiones simultáneas del servidor Atlas, en conjunto con la eficiencia del Atlas Street Crossing Geocoder, permiten al servidor Atlas entregar resultados de geocodificación en tiempos menores a un segundo para más de 300 peticiones simultáneas.

*Prueba No 2.* Esta prueba consiste en enviar un total de 8489 peticiones al servidor de geodificación con direcciones de empresas ubicadas en diferentes sitios de la ciudad de Pasto tomadas de la base de datos de afiliados a la cámara de comercio del 2004. El objetivo de esta prueba de análisis de datos es determinar el porcentaje de direcciones que cumplen el formato de calle carrera, requerido por el gecoder Atlas Street Crossing Geocoder. Los resultados se presentan en la tabla 57. La figura 57 muestra los datos en una gráfica circular.

	Direcciones	Porcentaje
Total	8489	100 %
Formato requerido	7519	89 %
Otros formatos	970	11 %



Figura 57. Porcentaje de Direcciones de la ciudad

Dado que el algoritmo Atlas Street Crossing Geocoder se diseño e implemento con base en la nomenclatura oficial de la ciudad de Pasto se ve que la cobertura del servidor de geocodificación para el sector empresarial de la ciudad es satisfactoria.

*Prueba No 3.* Esta prueba consiste en enviar un total de 5792 peticiones al servidor de geodificación con direcciones de empresas ubicadas en diferentes sitios de las comunas centro y centro sur tomadas de la base de datos de afiliados a la cámara de comercio del 2004. El objetivo de esta prueba de análisis de datos es determinar el porcentaje de direcciones que cumplen el formato de calle carrera, requerido por el gecoder Atlas Street Crossing Geocoder. Los resultados se presentan en la tabla 58. La figura 58 muestra los datos en una gráfica circular.

	Direcciones	Porcentaje
Total	5792	100 %
Reclama	5258	91 %
No reclama	534	9 %

#### Tabla 58. Porcentajes de direcciones comuna centro.



Figura 58. Porcentajes de direcciones comuna centro

Dado que el algoritmo Atlas Street Crossing Geocoder se diseño e implemento con base en la nomenclatura oficial de la ciudad de Pasto se ve que la cobertura del servidor de geocodificación es mayor en la comuna centro y centro sur de la ciudad de Pasto, ya que en ella predomina la nomenclatura oficial de la ciudad, es decir, de calles y carreras.

*Prueba No 4.* Esta prueba consiste en enviar un total de 7519 peticiones al servidor de geocodificación con direcciones de empresas ubicadas en diferentes sitios de la ciudad de Pasto, de las que se sabe cumplen con el formato de calles y carreras requerido por el geocoder. Estas direcciones fueron tomadas de la base de datos de afiliados a la cámara

de comercio del 2004. El objetivo de esta prueba es determinar el porcentaje de direcciones que el servidor es capaz de responder satisfactoriamente. Los resultados se presentan en la tabla 59. La figura 59 muestra los datos en una gráfica circular.

	Direcciones	Pocentajes
Total	7519	100 %
Respuesta	5670	75 %
Sin respuesta	1849	25 %





Figura 59. Direcciones geocodificadas en la ciudad

Dado que las peticiones enviadas al servidor con direcciones ubicadas en diferentes lugares de la ciudad de Pasto cumplen el formato requerido por el geocoder, se puede concluir que la eficacia de este, es adecuada para la ciudad de Pasto en general. Cabe señalar que la eficacia del geocoder depende en gran medida de la calidad, diversidad y cobertura del material de referencia.

*Prueba No 5.* Esta prueba consiste en enviar un total de 5258 peticiones al servidor de geocodificación con direcciones de empresas ubicadas en diferentes sitios de las comunas centro y centro sur, de las que se sabe, cumplen con el formato de calles y carreras requerido por el geocoder. Estas direcciones fueron tomadas de la base de datos de afiliados a la cámara de comercio del 2004. El objetivo de esta prueba es determinar el porcentaje de direcciones que el servidor es capaz de responder satisfactoriamente. Los resultados se presentan en la tabla 60. La figura 60 muestra los datos en una gráfica circular.

	Direcciones	Porcentajes
Total	5258	100 %
Respuesta	4278	81 %
Sin respuesta	980	19 %





Figura 60. Direcciones geocodificadas en la comuna centro

Dado que las peticiones enviadas al servidor con direcciones ubicadas en las comunas, centro y centro sur de la ciudad de Pasto, cumplen el formato requerido por el geocoder, se puede concluir que la eficacia de este, es mayor en estas comunas. Esto se debe a la mayor cantidad de datos con que se cuenta en el material de referencia sobre estas zonas.

# 3. INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS ATLAS

Ejecutar el instalador atlas\_setup.exe.

Primero debe seleccionarse el idioma de la interfaz del instalador, como se muestra en la figura 61.



#### Figura 61. Selección de idioma en el instalador de Atlas

A continuación el instalador presenta una pantalla de bienvenida como en se muestra en la figura 62.



Figura 62. Pantalla de bienvenida en el instalador de Atlas

Luego, debe aceptarse los términos de la licencia GNU, como se muestra en la figura 63.

				10
Por favor revise los término	s de la licencia ante	s de instalar ATLA	AS Server.	0
Presione Avanzar Página pa	ra ver el resto del a	cuerdo.		
GNU GENERAL PUBLIC LICE	INSE			*
Version 3, 29 June 2007 C < <u>http://fsf.org/</u> > Everyor license document, but char Preamble	opyright (C) 2007 F e is permitted to co ging it is not allowe	ree Software Fo py and distribute d.	undation, Inc. verbatim copies	of this
The GNU General Public Lice works.	ense is a free, copy	eft license for so	ftware an <mark>d</mark> other	kinds of
I				Ŧ
Si acepta todos los términos	del acuerdo, selecc S Server.	ione Acepto para	a continuar. Debe	aceptar el

Figura 63. Aceptación de licencia en el instalador de Atlas

Luego debe seleccionarse los componentes a instalar, para este caso se instalarán todos, como se muestra en la figura 64.

Seleccione qué características o	le ATLAS Server desea inst	alar. 👌
Marque los componentes que d instalar. Presione Siguiente par	esee instalar y desmarque a continuar.	los componentes que no desee
Seleccione los componentes a instalar:	<ul> <li>✓ Sofware</li> <li>✓ Documents</li> <li>✓ Sample Data</li> </ul>	Descripción Sitúe el ratón encima de un componente para ver su descripción,
Espacio requerido: 32.8MB		

Figura 64. Selección de componentes en el instalador de Atlas

A continuación se selecciona la ruta para la instalación de los archivos, esta puede ser modificada, sin embargo, en este caso se tomará la opción por defecto, como se muestra en la figura 65.

Figura 65. Selección de ruta instalación en el instalador de Atlas

A continuación se debe seleccionar el grupo de menú inicio donde se crearán los accesos directos, como se muestra en la figura 66.

Instalación de ATLAS Server	X
<b>Begir Carpeta del Menú Inicio</b> Elija una Carpeta del Menú Inicio para los accesos directos de ATLAS Server.	
Seleccione una carpeta del Menú Inicio en la que quiera crear los accesos dir programa. También puede introducir un nombre para crear una nueva carpe	ectos del ta.
ATLAS Server	
Accesorios Accessorios AIMP2 Apache Friends ArcGIS Aspell Audio Related Programs Autodesk BitTorrent CAD2Shape 3.0 CCleaner	4 W P
No crear accesos directos	
ulisoft Install System v2.33	-
< Atrás Instalar	Cancelar

Figura 66. Selección de grupo en el menú inicio en el instalador de Atlas

Luego inicia la descompresión de los archivos y una vez finalizada, ha concluido el proceso de instalación. En el menú inicio se encuentra un grupo como el que se muestra en la figura 67.

ATLAS Server     Control Panel       Audio Related Programs     Documents       Autodesk     Sample Data       BitTorrent     Uninstall       CAD2Shape 3.0     Web Archive       Cleaner     Adobe Extension	Aspell	XP Vista Pack
Image: Audio Related Programs     Image: Documents       Image: Audodesk     Image: Documents       Image: BitTorrent     Image: Documents       Image: CAD2Shape 3.0     Image: Web Archive       Image: Colleaner     Image: Colleaner	m ATLAS Server	🔾 🥥 Control Panel
Autodesk     Sample Data       BitTorrent     Uninstall       CAD2Shape 3.0     Web Archive       Ccleaner     Adope extension	audio Related Programs	Documents
BitTorrent     Image: CAD2Shape 3.0       CCleaner     Meb Archive	m Autodesk	🕨 🛅 Sample Data 👘
CAD2Shape 3.0	m BitTorrent	Uninstall Ve
CCleaner Adobe Extension	CAD2Shape 3.0	Web Archive
	CCleaner	Adobe Extension Wa

Figura 67. Carpeta Atlas en el menú inicio de Windows

# 3.1. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR ATLAS.

Debe iniciarse la aplicación desde el menú inicio como se muestra en la figura 68.

ArcGIS	👔 XP Vista Pack	•
Aspell	Twid	•
ATLAS Server	Control Panel	
Audio Related Programs	Documents Para CS3	
m Autodesk	Sample Data	
BitTorrent	Uninstall     Toolkit 2	
CAD2Shape 3.0	Web Archive Manager CS3	
CCleaner	Adobe Photoshop/CS3	
Copy Handler	Adobe Reader 8	
CorelDRAW Graphics Suite X4	Adobe Stock Photos CS3	

Figura 68. Iniciar el panel de control Atlas

Una vez inciada la aplicación, en la parte superior se encuentra en botón "WEB Archive", (ver figura 69) que lanzará una herramienta que permite la preparación del archivo WAR que se llevará posteriormete al servidor.

Connect	Options	WEB Archive	Sector 1	0 Exit	
Project:					
Layers	Legends	7			

Figura 69. Iniciar el WEB Archive
La ventana que se presenta (ver figura 70) permite establecer opciones generales sobre la forma en que se intalará la aplicación en el contenedor de servlets y las opciones de seguridad y caché.

El campo "**Deploy Path**", corresponde a ruta dentro del contenedor que tendrá la aplicación.

Los campos **"WMS Servlet URL"** y **"Geocoder Servlet URL"**, son informativos, y muestran las rutas de los servidores de catografia y geocodificación respectivamente.

Los campos "**User Name**" y "**Password**" corresponden a los datos que serán solicitados al momento en que alguien desee modificar el contenido del servidor mediante el panel de control.

El campo "**Cache Size**", permite establecer el tamaño del caché en mega bytes, el caché resulta de gran ayuda para el rendimiento del servidor, para deshabilitarlo, basta colocar este campo en "0", pero se recomienda mantenerlo habilitado y tan alto como sea posible.

Todos los campos de este formulario deben ser diligenciados, una vez hecho esto de presiona "**Next**", o "**Exit**" en caso de que se desee cancelar el proceso.

😔 Web Archive Servio	et 1 de 3
Url Service	http://[Address Host:port]/server
Deploy Path	/server
WMS Servlet URL	/wms
Geocoder Servlet URL	/geocoder
User Name	admin
Password	•••••
Cache Siz	e 32 MB O Exit Next

Figura 70. Primer paso del asistente para configuración de archivos WAR

Una vez completado el paso anterior debe mostrarse el formulario de paso dos, que se muestra en la figura 71.

Este formulario permite establecer las opciones de conexión entre el contenedor de servlet y la base de datos PostgreSQL.

El campo "**IP Adress**", corresponde a la dirección IP del servidor PosgtreSQL y debe ser diligenciado.

El campo "DataBase Name", corresponde al nombre de la base de datos donde se instalarán las tablas del servidor Atlas, este campo debe ser diligenciado.

El campo "**Port**" corresponde al puerto donde funciona el servidor PostreSQL, por defecto 5432, el valor puede ser modificado, y al final debe contener algún valor.

Los campos "User Name" y "Password" corresponden a los datos de seguridad de un usuario PostgreSQL que tenga autorización para modificar la estructura de la base de datos indicada en el campo "DataBaseName".

Una vez diligenciados los datos requeridos debe hacerse clic en "**Next**" para continuar al paso final, "**Back**", para regresar a editar las opciones de generales de configuración o "**Exit**" para abandonar el proceso.

DataBase Name		Port 5432	Include driver 🗹
User Name			
Password			

Figura 71. Segundo paso del asistente para configuración de archivos WAR

El último paso en el proceso consiste en establecer el listado de plugins que se instalarán en el servidor Atlas (ver figura 72).

Si se desea agregar un plugin, debe hacerse clic en el botón "**Add**", este despliega el diálogo de abrir archivos, mostrando solo archivos .JAR, una vez ahí se debe indicar la ruta al plugin y este aparecerá en la lista, si el JAR seleccionado no es un plugin de geocodificación Atlas, se notificará la situación.

Si se desea remover algún plugin que se encuentre en las lista debe seleccionarse, y entonces, hacer clic sobre el botón "**Remove**".

No es obligatorio agregar plugins, si se desea, se puede proceder directamente a la generación del archivo WAR, para ello, debe hacerse clic sobre el botón "**Generate**".

A continuación se despliega el diálogo de guardar archivos, y una vez seleccionada la ruta el sistema coloca en ella el archivo resultante.



Figura 72. Tercer paso del asistente para configuración de archivos WAR

Ahora el archivo generado puede ser instalado en el contenedor de servlets. Para este caso se cubre el proceso de instalación bajo Apache Tomcat. Tomcat debe estar configurado y corriendo.

Al ingresar en la dirección del servidor Tomcat, para este caso, http://localhost:8080/, debe obtenerse una pantalla de bienvenida como se muestra en la figura 73. Una vez ahí debe hacerse clic sobre la opción "Tomcat Manager".



Figura 73. Página principal de Tomcat

El servidor procede a solicitar la contraseña del "manager" del sistema que se estableció en el archivo users.xml, durante el proceso de instalación.

Una vez ingresados estos datos, se carga el administrador de aplicaciones Tomcat, que se muestra en la figura 74.

		Gestor de Aplica	ciones	Web de Tomcat
Mensaje:	OK			
Gestor				
Listar Aplica	ciones	Ayuda HTML de Gesto	Ľ	Ayuda de Gestor
Aplicacione	s			
	Nombre a Mostrar	Eiecutándose	Sesiones	Comandos
Trayectoria	Hombie a mostal			
Trayectoria	Welcome to Tomcat	true	<u>0</u>	Arrancar <u>Parar</u> <u>Recargar</u> Expire sessions with

Figura 74. Gestor de aplicaciones Web de Tomcat

Una vez ahí, hay que dirigirse a selección de "Archivo WAR a desplegar" y hacer clic en el botón "examinar" en el cuadro de diálogo que aparece, se de seleccionar el archivo creado en el paso anterior y luego "desplegar", como se muestra en la figura 75.

	URL de WAR	o Directorio:	egar		
Archivo WAR a de	splegar		α, μα το πόλος το που τη το πο		
Seleccione archiv	o WAR a carg	ar		][	Examinar
		Desplegar			
Información de	Servidor				
Versión de Tomcat	Versión JVM	Vendedor JVM	Nombre de SO	Versión de SO	Arquitectura de SO
Apache Tomcat/6.0.16	1.6.0_03- b05	Sun Microsystems	Windows XP	5.1	×86

Figura 75. Sección, archivo WAR a desplegar

Si todo ha salido bien, la página debe recargarse y la aplicación debe aparecer en la lista, como se muestra en la figura 76.

	Gest	tor de Aplic
Mensaje:	OK	
Gestor		
Listar Aplicad	A A	unde LITMI de Con
		yuda HTML de Ges
Aplicaciones	siones A	yuqa nimit de Ges
A <i>plicaciones</i> Trayectoria	Nombre a Mostrar	Ejecutándose
Aplicaciones Trayectoria	Nombre a Mostrar Welcome to Tomcat	Ejecutándose
Aplicaciones Trayectoria ( /server	Nombre a Mostrar Welcome to Tomcat	Ejecutándose true

Figura 76. Aplicación correctamente instalada en el servidor Tomcat

# 3.2 ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR ATLAS.

Esta guía muestra como configurar servidor Atlas, usando la herramienta panel de control. Una vez instalado el servlet en el contenedor, tal como se describió en la guía de instalación del servidor Atlas, se puede administrar el contenido y la forma en opera el servidor Atlas.

Bajo Windows, debe iniciarse la aplicación desde el menú inicio como se muestra en la figura 77.



Figura 77. Iniciar el panel de control Atlas



Figura 78. Distribución de componentes del panel de control

Una vez iniciada la herramienta se puede observar la ventana principal de esta, que está dividida en varias secciones, como se muestra en la figura 78.

La barra de funciones, contiene botones para ejecutar procedimientos que afectan a todo el servidor y al panel de control, estas funciones se detallan más adelante y la apariencia de la barra de muestra en la figura 79.



Figura 79. Barra de funciones del panel de control

La barra de proyectos, contiene funciones para seleccionar el proyecto actual y aplicar diferentes operaciones sobre él, como se muestra en la figura 80.



Figura 80. Barra de proyectos

La sección de **herramientas de capas** lista las capas y leyendas del proyecto actual y permite realizar diferentes operaciones sobre ellas, como se muestra en la figura 81.



#### Figura 81. Herramientas de capas

La sección de **visualización**, asume el lugar de un cliente que se contecta al servidor Atlas y permte observar los efectos que tienen las diferentes operaciones realizadas desde el panel de control, sus opciones se muestran en la figura 82.



Figura 82. Sección de visualización

### 3.2.1 Configurar las opciones de la herramienta.

Para cambiar las opciones generales de la herramienta se debe hacer clic sobre el botón "**Options**" de la barra de funciones, entonces, se presenta un formulario como el que se muestra en la figura 83.

Optior	S		X
Langua	ge options		
O 5p	anish (Colombia)		
) En	glish (United States)		
Look ar	d feel options		
Sy	stem Look And Feel		
🔘 Ja	va Look And Feel		
Plugins			
	Manage Geocoder Plugins		
		Cancel	Continue
		Cancer	Continue



#### 3.2.2 Administrar plugins de geocoders.

Para administrar los plugins de geocodificación se debe hacer clic sobre el botón "Manage Geocoder Plugins", entonces se despliega un formulario como se muestra en la figura 84. Al hacer clic sobre el botón agregar, se muestra el cuadro de diálogo abrir archivo, mostrando solo archivos .JAR, al seleccionar un archivo, este se agrega a la lista de plugins, para remover un plugin, hay que seleccionarlo de la lista y presionar el botón "remover". El modificar la lista de plugins requiere reiniciar la herramienta.

🛨 🚜 S
Description
Street Geocoder designed to meet the require

Figura 84. Formulario, administración de plugins

#### 3.2.3 Establecer conexión con un servidor.

El primer paso para utilizar el panel de control es conectarse a un servidor ya establecido, para esto, debe hacerse clic en el botón **"Connect"**, ubicado en la esquina superior izquierda de la barra de funciones, que se muestra en la figura 85.

ATLAS	Control F	Panel		
Connect	X Options	WEB Archive	Sea About	
Project;				
Layers	Legends			

#### Figura 85. Botón connect en el panel de control

Luego de hacer clic sobre el botón, se muestra el formulario de conexión. Este formulario, permite almacenar los datos de conexión de varios servidores, de modo que solo hace falta escribirlos la primera vez que se desea establecer dicha conexión, apariencia de este formulario se muestra en la figura 86.

Connections:	localhost 👻
Connection name:	localhost
URL:	http://192.168.1.2:8080/server/
Username:	admin
Password:	
Cancel	Save 🚫 Continue

Figura 86. Propiedades de la conexión en el panel de control

En este formulario, el cuadro de selección "**Connections**", muestra datos de conexión previamente almacenados, para eliminar estos datos, se debe hacer clic en "**Delete**", para intentar conexión con los datos tal como están, se debe hacer clic en "**Continue**", la opción "**[New Connection]**" que se encuentra en este cuadro permite crear una nueva conexión.

El campo "**URL**", corresponde a la dirección del servidor Atlas con el que se desea establecer conexión.

Los campos **"Username"** y **"Password"**, corresponden los datos de autenticación del servidor Atlas, que fueron establecidos durante el proceso de instalación como indica la guía de instalación del servidor Atlas.

Todos los campos en este formulario son obligatorios, cuando están completos, debe hacerse clic en el botón "**Continue**".

Esto conduce al formulario que valida los datos suministrados (ver figura 87), y en caso de encontrarlos correctos, adelanta diferentes pruebas sobre el servidor que permiten corregir automáticamente diferentes problemas, y ofrecen ayuda sobre como corregir otros.

Entre otras tareas, este formulario verifica la intergridad de la base de datos del sistema, y en caso de encontrar dificultades preguntará si se desea instalarlas.

El botón **"test**" permite repetir las pruebas, y el botón **"Cancel"**, regresa al formulario de datos de la conexión, si todas las pruebas concluyen de forma satisfactoria, el boton **"continue"**, estará habilitado, el permite cerrar el diálogo para continuar a la herramienta.

Test	Result
JRL validation for http://192.168.1.2:8080/server/wms	Passed
CP/IP connection with 192.168.1.2 port 8080	Passed
HTTP Server at 192.168.1.2 port 8080	Passed
ATLAS Server at http://192.168.1.2:8080/server/wms	Passed
Servlet - Database connection	Passed
Administrator - Database connection	Passed
Tables Structure	Passed
Postgis Installation	Passed
WMS Service Metadata	Passed
Service Access	Warning
All test were successful	

Figura 87. Diagnósticos del servidor

El formulario también verifica los datos del servicio WMS, en caso de encontrarlos incorrectos, muestra el formulario para ingresarlos, como se ve en la figura 88.

Service Information	
Title:	Servidor Atlas
Abstract:	tografía Web y geocodificación 🔺
	* <u> </u>
Layer Limit:	
Max Width:	
Max Height:	
Keyword List:	
	Nariño Pasto Servidor
URL Provider:	http://localhost:8080/server/
Service URL:	http://localhost:8080/server/
Email Address:	1
Contact Person:	
Contact Organization:	
Publicc Access:	
Update 🔘	Cancel 🚫 Continue

Figura 88. Información del servicio

En este formulario, el campo "**Title**" corresponde al título del servicio, es decir, una descripción breve para mostrar.

El campo "Abstract" corresponde al texto breve que sirve como resumen del servicio.

El campo "**Layer Limit**" corresponde al número máximo de capas que se puede solicitar en una petición GetMap, dejar este campo en blanco indica que no hay límite.

El campo "**Max Width**" corresponde al ancho máximo de un mapa en una petición GetMap, dejar este campo en blanco, indica que no hay límite.

El campo "**Max Height**" corresponde al alto máximo de un mapa en una petición GetMap, dejar este campo en blanco, indica que no hay límite.

El campo "**Keyword List**" corresponde a un listado de palabras clave para describir el servicio WMS.

El campo "**URL Provider**" corresponde a una URL con información adicional sobre el servicio.

El campo "Service URL" corresponde a la dirección URL del servicio WMS.

El campo "Email Address" corresponde a la dirección de correo electrónico del administrador del servicio.

El campo "Contact Person" corresponde al nombre del administrador del servicio.

El campo "**Contact Organization**" corresponde al nombre de la organización que presta el servicio.

El campo "**Public Access**" indica si el público general puede o no realizar peticiones al servidor, está opción es útil en caso de que se esté realizando alguna labor de mantenimiento sobre el servidor. Este diálogo también se puede acceder desde el botón WMS Service, como se muestra en la figura 89.

Solo los campos cuya etiqueta se muestra de color azul, son obligatorios, los demás son opcionales.

0	×	_	5	100	82	0		
MS servi	ice Options	Icons	Disconnect	WEB Archive	About	Exit		
oject:	[SELECT A PR	ROJECT]					-	

Figura 89. Botón WMS Service

# 3.2.4 Administrar proyectos.

Para trabajar con proyectos deben usarse los botones ubicados en el panel de proyectos.

Al presionar el botón "**Agregar**", se presenta el formulario de datos del proyecto, como se muestra en el formulario de la figura 90.

New project	<b>X</b>
Project name: Spatial reference system:	
	Cancel Ocontinue

Figura 90. Formulario de nuevo proyecto

En este formulario, **"Project Name"** corresponde al nombre del proyecto y **"Spatial Reference System"** al sistema espacial de referencia, el botón de **"Cancel"**, abandona el proceso sin realizan cambios, y el botón **"Continue"**, verifica la información proporcionada y guarda el proyecto. Los dos campos son obligatorios, para seleccionar un sistema espacial de referencia debe hacerse clic sobre el botón "...".

La información que se proporciona en este formulario puede ser modificada luego, para ello, debe usarse el cuadro de selección **"selecció n de proyecto"** y luego presionar el botón **"editar"**, de igual modo, para remover el proyecto debe usarse el botón **"eliminar"**.

Para seleccionar el sistema espacial de referencia, se despliega un formulario como se muestra en la figura 91.

Spacial Reference Systems	
🗝 🛅 Geographic Coordinate Systems	
EPSG:4202 AGD66	
EP5G:4203 AGD84	
EPSG:4901 ATF (Paris)	
EPSG:4122 ATS77	
EPSG:4143 Abidjan 1987	
EPSG:4168 Accra	
EPSG:4201 Adindan	
EPSG:4205 Afgooye	
EPSG:4206 Agadez	
EPSG:4204 Ain el Abd	
EPSG:4191 Albanian 1987	
EPSG:4169 American Samoa 1962	
EPSG:4289 Amersfoort	
EPSG:4196 Ammassalik 1958	
EPSG:4600 Anguilla 1957	
EPSG:4601 Antigua 1943	
EPSG:4208 Aratu	
scar :	

Figura 91. Formulario selección de sistema de referencia espacial

En el formulario de selección de sistema de referencia espacial, el cuadro "**Buscar**", permite filtrar los sistemas de referencia por su nombre a medida que se escribe.

También es posible navegar por el árbol hasta encontrar el sistema deseado, una vez el sistema está seleccionado, debe hacerse clic en "**continue**", el hacer clic en"**Cancel**", hace que se cierre el formulario sin realizar ningún cambio.

### 3.2.5 Administrar orígenes de datos al proyecto.

Los orígenes de datos de un proyecto se utilizan como fuente de información para las capas y sirven también como material de referencia para geocodificación, para administrar los orígenes de datos de un proyecto se debe seleccionar un proyecto y hacer clic en el botón que muestra la figura 92.



Figura 92. Botón administrar orígenes de datos

Al presionar este botón, debe aparecer el formulario, administrador de orígenes (ver figura 93), que presenta una lista de los orígenes presentes en el proyecto, indicando por cada uno, la tabla donde se encuentra, el nombre del campo geométrico de la tabla, el tipo de la geometría y el estado del origen, en función de si ha sido o no usado por alguna capa del proyecto.

Para remover una capa del proyecto, se debe seleccionar la capa de la lista y hacer clic en el botón eliminar.

Table	Column	Туре	State
afiliados	geom	MULTIPOINT	Not assigned
annotation_feature	the_geom	POINT	Assigned
barrios	the_geom	MULTIPOLYGON	Assigned
calles_lin_dissolve	the_geom	MULTILINESTRING	Assigned
comunas	the_geom	MULTIPOLYGON	Assigned
manzanas	the_geom	MULTIPOLYGON	Assigned

Figura 93. Formulario, administrador de orígenes

El cuadro de selección "**Select source type**" permite elegir el tipo del origen de datos que se desea agregar, una vez realizada la selección se debe hacer clic en el botón agregar.

Para agregar un origen de datos desde un ShapeFile de ESRI, la selección debe estár como indica la figura 94.



#### Figura 94. Agregar un origen de datos ShapeFile

Al hacer clic sobre el botón "**agregar**" se presenta el cuadro de diálogo de abrir archivo, mostrando únicamente archivos ShapeFile (.shp), una vez seleccionado el archivo, se mostrará un formulario como el de la figura 95.

Source Name	calles	
Fields in the file		
Name	Туре	Import
the_geom	MULTILINESTRING	
NIANE	STRING	

Figura 95. Formulario, importación de un ShapeFile

En este formulario, "Source Name", indica el nombre que tendrá el origen en el proyecto, la tabla "Fields in the file", muestra los campos hallados en el archivo, se puede seleccionar cuáles de ellos se importarán modificando las casillas de selección de la columna "import".

Luego de establecer los campos que se van a importar y el nombre del origen, se debe hacer clic sobre el botón "**Import**", al hacer clic sobre el botón "**Cancel**" se cierra el formulario sin hacer cambios.

Para agregar un origen de datos desde Postgis, la selección debe estár como indica la figura 96, además, postgis debe estár instalado en la base de datos del sistema.

			2
	Postgis		
Column	-	Туре	State
eom		MULTIPOINT	Not assigned
ne_geom		POINT	Assigned
ne_geom		MULTIPOLYGON	Assigned
deom		MULTILINESTRING	Assigned

#### Figura 96. Agregar un origen de datos Postgis

Al hacer clic sobre el botón "agregar" se mostrará un formulario como el de la figura 97.

Schema	Table	Column	Srid	Туре
public	barrios	the_geom	21891	MULTIPOLYGON
public	comunas	the_geom	21891	MULTIPOLYGON
public	avenidas	the_geom	21891	MULTILINESTRING
public	afiliados	geom	21891	MULTIPOINT

Figura 97. Formulario, importación Postgis

En este formulario, se presenta un listado de las tablas del sistema que son compatibles con Postgis, se debe hacer clic sobre el botón "**Continue**" para agregar la fuente, al hacer clic sobre el botón "**Cancel**" se cierra el formulario sin hacer cambios.

### 3.2.6 Administrar geocoders del proyecto.

Un geocoder permite que el proyecto tenga la capacidad de procesar direcciones, para ello, se requiere agregar y configurar dichos geocoders.

Para iniciar el administrador de geocoders, se debe hacer clic en el botón geocoders de la barra de proyectos.

Luego de hacer clic sobre el botón, debe aparecer un formulario como el que se muestra en la figura 98.

[SELECT GEOCODER]	- 🛨 🍇 🕍 📓
Name	Description
Street Crossing geocoder	Street Geocoder designed to meet the re.
Street Crossing geocoder	Street Geocoder designed to meet the

Figura 98. Administrador de geocoders

En este formulario, el cuadro de selección "[SELECT GEOCODER]", permite seleccionar el geocoder que se va agregar, luego se debe hacer clic sobre el botón "agregar", ahora, el plugin ya está agregado y forma parte del proyecto, sin embargo, aun no está configurado, para esto, se debe seleccionar el geocoder de la lista, y hacer clic sobre el botón "Configurar", como se muestra en la figura 99. Las opciones a configurar de cada geocoder dependerán del proveedor del plugin.



Figura 99. Botones en la administración de geocoders

#### 3.2.7 Administrar capas.

Para trabar con capas, primero se debe seleccionar un proyecto, eligiéndolo del cuadro de selección que se muestra en la figura 100.

ATLAS Co	ntrol Pane	el					
MMS service	X Options	Jcons	Disconnect	WEB Archive	About	0 Exit	
Project: Sa	n Juan de F	Pasto					
Layers Leg	gends						
47							2

Figura 100. Cuadro de selección de proyectos

Una vez seleccionado el proyecto, en la sección de herramientas para capas se habilitarán varios botones

Al hacer clic sobre el botón "**agregar**", se muestra un formulario (ver figura 101) que permite consignar los datos para la nueva capa, esta información se puede modificar luego al presionar el botón "**Editar**", la capa se remueve presionando el botón "**Eliminar**".

🚱 Create a New Layer	X
Title:	Barrios
Abstract:	Información sobre los barrios
Max Scale Denominator: Min Scale Denominator:	
Keyword List:	
	Barrios Pasto
Attribution:	РОТ
Queryable:	
Canc	el 🚫 Continue

Figura 101. Formulario, nueva capa

En el formulario, nueva capa, el campo "**Title**" corresponde al título de la capa, es decir, una descripción breve para mostrar.

El campo "Abstract" corresponde al texto breve que sirve como resumen del servicio.

El campo "**Max Scale Denominator**" corresponde máximo denominador de escala al que es visible esta capa, dejar este campo en blanco indica que no hay límite.

El campo "**Min Scale Denominator**" corresponde mínimo denominador de escala al que es visible esta capa, dejar este campo en blanco indica que no hay límite.

El campo "**Keyword List**" corresponde a un listado de palabras clave para describir la capa.

El campo "**Attribution**" corresponde a nombre de la fuente de los datos que se presentan en la capa.

El campo "**Queryable**" indica si la capa puede o no incluirse en peticiones GetFeatureInfo.

Solo los campos cuya etiqueta se muestra de color azul, son obligatorios, los demás son opcionales.

### 3.2.8 Capas y orígenes de datos

Una vez se ha agregado una capa al un proyecto, aun es necesario indicar el origen de datos del que se tomará la geometría, para ello, debe seleccionarse la capa desde la lista que se muestra en la figura 102 y presionar el botón que se muestra en la figura 103.



Figura 102. Lista de capas



Figura 103. Botón, configurar orígenes de datos

Al presionar este botón, se presenta un formulario como se ve en la figura 104.

None	None
geom	MULTIPOINT
the_geom	POINT
the_geom	MULTIPOLYGON
the_geom	MULTILINESTRING
the_geom	MULTIPOLYGON
the_geom	MULTIPOLYGON
	the_geom the_geom the_geom the_geom the_geom

Figura 104. Formulario, asignación de orígenes

El formulario, asignación de orígenes, muestra un listado de los orígenes de datos que contiene el proyecto, para asignar uno de estos orígenes a la capa, basta con seleccionarlo de la lista y hacer clic en **"Continue"**, presionar **"Cancel"**, ocaciona que se cierre el formulario sin hacer cambios.

Al seleccionar la primera fuente de la lista, "**none**", indica que la capa no tiene origen de datos, y por lo tanto, no será dibujada.

# 3.2.9 Administración de etiquetado.

El etiquetado, permite que junto con la geometría de una capa se dibujen letreros que describen lo que se está presentando. Para modificar las opciones de etiquetado de una capa debe hacerse clic sobre el botón que se muestra en la figura 105.

Layers	Legends		
			-
	Layer name	Min, Scale	Max. Scale
	Comunas	21066	ND

#### Figura 105. Botón, administrar etiquetado

Al presionar este botón, debe aparecer un formulario como el que se muestra en la figura 106.

🍚 Labeling manager				X
👿 Use labels for this layer				
Fields	[SELECT A FIELD]	•	Lahal	
Family	Dialog	•	Laber	
Style	Bold Ita	lic		
Font size		11		
Priority	Medium	•		
	Cancel		Continue	

Figura 106. Formulario, administrar etiquetas

En este formulario, la opción "**use labels for this layer**", indica si esta capa usará o no etiquetas, el cuadro de selección "**Fields**", muestra los campos que contiene el origen de datos de la capa, debe seleccionarse el campo cuyos valores se mostrarán, el cuadro de selección "**Family**" presenta las diferentes fuentes con las que se puede dibujar las etiquetas, "**Style**", presenta las opciones "**Bold**", para dibujar las etiquetas en negrita, e "**Italic**", que permite dibujarlas cursivas. "**Priority**", indica la acción que debe tomar el servidor al encontrar dos etiquetas que colisionan, las etiquetas de prioridad más baja, son removidas, mientras que entre dos etiquetas de la misma prioridad, sobrevive la ultima en dibujarse.

### 3.2.10 Simbología

La simbología determina la forma en que presentarán las geometrías, para editar la simbología de una capa, hay que seleccionar una de la lista y hacer clic en el botón que muestra la figura 107.

			F 🕢 🕑
	Layer name	Min. Scale	Max. Scale
$\checkmark$	Comunas	21066	ND
171	Barrios	ND	22794

Figura 107. Botón editar simbología

El formulario que aparece, presenta tres alternativas para la edición de simbologías de capas, "**Fixed**", "**Range**" y "**Class**", que se muestran en la figura 108.

xed Range	Class	
-----------	-------	--

Figura 108. Alternativas de simbología

La simbología **"Fixed"**, presenta todos los objetos de la capa de la misma forma, basta con hacer clic en el botón **"Generate"** y editar el estilo según el tipo de la geometría de capa, los estilos se tratan más adelante.

La simbología "**Range**" (ver figura 109), requiere que el origen de datos de la capa tenga un campo numérico, entonces, forma un cierto número de intervalos, y cada objeto se dibuja de acuerdo al intervalo que le corresponda. La apariencia del generador de rangos se muestra en la figura.

ixed Range	Class	
Fields		
numero		
Color 1	Color 2	
Number of class	ses	9
ç		
	Generate	
Color	Generate Max.	Min.
Color	Generate Max.	Min.  2,22
Color	Generate Max. 1 2.22	Min. 2.22 3.44
Color	Generate Max. 1 2.22 3.44	Min. 2.22 3.44 4.67
Color	Generate Max. 1 2.22 3.44 4.67	Min. 2.22 3.44 4.67 5.89
Color	Generate Max. 1 2.22 3.44 4.67 5.89	Min. 2.22 3.44 4.67 5.89 7.11
Color	Generate Max. 1 2.22 3.44 4.67 5.89 7.11	Min. 2.22 3.44 4.67 5.89 7.11 8.33
Color	Generate Max. 1 2.22 3.44 4.67 5.89 7.11 8.33	Min. 2.22 3.44 4.67 5.89 7.11 8.33 9.56
Color	Generate Max. 1 2.22 3.44 4.67 5.89 7.11 8.33 9.56	Min. 2.22 3.44 4.67 5.89 7.11 8.33 9.56 10.78

Figura 109. Simbología por rangos

En la pestaña "**Range**", el cuadro de selección "**Fields**", indica los campos numéricos que tiene el origen de datos de la capa, al formar los rangos, los colores de los rangos varían desde "**Color 1**" hasta "**Color 2**", el campo "**Number of classes**", indica cuantos intervalos se van a crear, el sistema sugiere un número con base en la cantidad de datos.

Una vez establecidos estos datos, basta con hacer clic sobre el botón "Generate". Los intervalos generados aparecerán en la tabla, al seleccionar alguno de los intervalos, se puede editar su estilo, el tema de estilos, se cubre más adelante.

La simbología "**Class**" (ver figura 209), funciona con cualquier campo del origen de datos, basta con seleccionar el campo deseado y presionar el botón "**Generate**", entonces, en la tabla aparecerán los diferentes valores hallados para este campo. Al seleccionar alguno de los valores, se puede editar su estilo, el tema de estilos, se cubre más adelante. La apariencia del generador de clases se muestra en la figura 110.

xed Range Class			
Fields			
name	✓ Generate		
Color	Descr.		
	Alto Sur		
	Centro		
	Centro Oriente		
	Centro Sur		
	Noroccidente		
	Nororiente		
	Norte		
	Occidente		
	Oriente		
	Sur		
	Sur Occidente		
	Sur Oriente		

Figura 110. Simbología por clases

### 3.2.11 Estilos

El estilo depende del tipo de la geometría de la capa, así, hay diferentes estilos para puntos, líneas y polígonos.

Para una geometría tipo punto (ver figura 111), es posible seleccionar un icono que se colocará en la ubicación del punto, el campo "**Customize**", indica si los colores del icono deben o no ser reemplazados, en caso de haber elegido personalizar los colores, se puede elegir uno de fondo y uno de relleno, la barra "**Size**", permite modificar el tamaño del icono.



Figura 111. Estilos para geometrías tipo punto

Para una geometría tipo línea, es posible cambiar su estilo, su color y su grosor, como se muestra en la figura 112.

ine	6	 		<b>F</b>				
Style		 						 -
Color			)					]
Onacity	_	 25	2.5	1.0	226	4.6	 	-0

Figura 112. Estilos para geometrías tipo línea

Para una geometría tipo polígono, es posible editar el estilo de la línea de contorno, de la misma manera en que se edita el estilo para una geometría tipo línea, pero además se puede modificar el color de relleno, como se muestra en la figura 113.

Style	ſ			-	•						
Color											]
Opacity	1	Ē.	1	1	T.	Ţ	<u>_</u> 1	Ţ.	Ţ	1	-0
Width		1									
BackGround	d Colo	r									
Color											
Opacity	-	E.	T	1	1	T	1	1	1	1	-0

Figura 113. Estilos para geometrías tipo polígono

# 3.2.12 Cambiar los denominadores de escala.

Para modificar los denominadores de escala de una capa (ver figura 114), se requiere usar la sección de visualización para determinar la escala deseada, y presionar el botón de escala máxima o de escala mínima.



Figura 114. Botones denominadores de escala

Para remover un denominador de escala hay que hacer clic derecho sobre la capa en la lista, y entonces se desplegará el menú que permite ejecutar estas acciones como se muestra en la figura 115.



Figura 115. Remover denominadores de escala

# 3.2.13 Cambiar el orden de las capas.

Las capas de dibujan en el mismo orden en que se presentan en la lista, de modo que la primera capa en la lista es la menos visible, para modificar el orden de las capas, se debe seleccionar la capa que se desea mover y hacer clic en los botones que muestra la figura 116.



Figura 116. Botones de subir y bajar capa

# 4. UTILITARIOS DEL SERVIDOR ATLAS

# 4.1 DESARROLLO PLUGINS DE GEOCODIFICACIÓN

Los plugins de geocodificación permiten agregar a Atlas funcionalidad adicional en este campo, sin la necesidad de recompilar toda la aplicación, los plugins se colocan en el servidor Atlas como se describe en la sección de instalación de servidor, y se usan en el panel de control, como se describe en la sección de administración.

Para crear un plugin indistintamente del IDE que se use, deben incluirse las bibliotecas que se muestran en la tabla 61.

Biblioteca	Archivo
Java Topology Suit	jts-1.8.jar
Hibernate	hibernate.jar
	gt2-main-2.3.0.jar
GeoTools	gt2-api-2.3.0.jar
	gt2-referencing-2.3.0.jar
GeoAPI	geoapi-nongenerics-2.1-M2.jar
Javax.units	jsr108-0.01.jar
Vecmath	vecmath-1.3.1.jar
Atlas Common	atlas_common.jar

#### Tabla 61. Bibliotecas en la construcción de geocoders.

### 4.1.1 La clase atlas.geocoding.Geocoder.

Esta clase es la base de todo el sistema de geocoders y plugins en Atlas. Se trata de una clase abstracta, por lo tanto, todos sus métodos deben ser implementados para construir un geocoder. Algunos métodos son usados en el panel de control y otros, en el servidor.

### 4.1.2 Panel de control.

Cada geocoder es configurado en función de un proyecto, y puede tomar cualquier origen de datos de este como material de referencia.

### 4.1.3 Métodos.

Cada proyecto cuenta con el método "getSources", que retorna el conjunto de sus orígenes de datos, cada origen de datos, cuenta con los métodos "getFieldNames", que retorna los nombres de los campos el origen, y "getFieldTypes", que retorna los tipos de campos, como constantes enteras de la clase "java.sql.Types", además, cada origen tiene los métodos "getTablsour" y "getFielsour", que retornan el nombre de la tabla y el nombre del campo con información geométrica, esta tabla se encuentra en la base de datos del sistema. Los métodos "getGeomClass" y "getGeomType" retornan información sobre el tipo de geometría del origen.

Un objeto HibernateUtil, provee distintas alternativas para acceder a la base de datos del sistema, mediante el método "**begin**", entrega una sesión hibernate, que debe ser cerrada con "**close**" o "**commit**". El objeto cuenta también con el método "**getConnection**", que retorna directamente un objeto de conexión "**java.sql.Connection**".

Un objeto GeocoderConfig, guarda información sobre la configuración de un geocoder para un proyecto, al implementar un geocoder los métodos "**getConfiguration**" y "**setConfiguration**" se usan para guardar y recuperar una cadena, que contiene dicha configuración en el formato que el desarrollador del plugin considere conveniente, por ejemplo CSV o XML.

La clase org.atlas.geocoding.ConfigurationDialog, extiende de JDialog y debe ser extendida nuevamente por el desarrollador del plugins, está pensada para permitir a un administrador, configurar un geocoder desde el panel de control, tiene un objeto Project, un objeto GeocoderConfig, y un objeto HibernateData. Un posible flujo de trabajo de este formulario incluye.

- Leer la configuración actual del geocoder (Opcional).
- Presentar las opciones de configuración, tomando como referencia los orígenes de datos del proyecto.

- Modificar los orígenes de datos o la base de datos a fin de construir datos precalculados (Opcional).
- Modificar el campo de configuración del objeto GeocoderConfig.
- Usar el método setCancelled, para indicar que el usuario no canceló la operación.

El geocoder debe entregar un cuadro de diálogo de este tipo cuando se llama al método "getConfigurationDialog", este método tiene como parámetros un objeto Project, un objeto GeocoderConfig, y un objeto HibernateData.

El método "getName", debe retornar el nombre del geocoder, una descripción breve.

El método "getDescription", debe retornar una descripción más extensa del geocoder.

El método "**getAboutDialog**" debe retornar un cuadro de diálogo con información sobre el geocoder, este diálogo, debe ser una subclase de JDialog.

**Servidor.** Otros métodos de la clase son usados desde el servidor, a fin de preparar al geocoder para resolver direcciones y luego durante el proceso de resolución en sí mismo.

El método "**isCapableFor**", recibe por parámetro una cadena que contiene la dirección tal como llega en la petición. El método debe retornar un booleano, indicando si el geocoder está o no en capacidad de procesar la dirección, se trata de una revisión rápida, por ejemplo, un geocoder que trabaje con nomenclatura de calles y carreras no podrá trabajar con direcciones que no contengan alguna de estas palabras o sus sinónimos. Sin embargo, es posible, que a pesar de que este método arroje positivo para una dirección, más adelante no entregue resultados, ya que solo es una revisión inicial y rápida.

El método "**getStandardizedAddress**" recibe por parámetro una cadena que contiene la dirección tal como llega en la petición. Este método debe realizar todas las transformaciones sobre la dirección que se consideren necesarias antes de dividir la cadena en componentes. Por ejemplo, en el caso del geocoder para nomenclatura de calles y carreras, en este paso deben reemplazarse todas las ocurrencias de "calle", "cl", "cle", etc por "CL".

El método "**parseAdress**" recibe por parámetro la cadena de una dirección que ha sido entregada previamente al método "**getStandardizedAddress**", y debe retornar las partes que integran la dirección. Por ejemplo, en el caso del geocoder para nomenclatura de calles y carreras, retorna el tipo de la dirección que puede ser "CL" o "CR", el nombre de la vía principal, el nombre de la intersección y el número de la puerta.

El método "**locateAddress**" recibe por parámetro el array de cadenas que representa las partes de la dirección, y debe entregar las posibles ubicaciones de esta, representando cada una con un objeto "**Result**".

El método "**getConfigurationDialog**" debe retornar un diálogo de configuración listo para funcionar con los objetos que se entregan como parámetros, que son, el proyecto, el objeto de configuración del geocoder y un objeto de conexión hibernate.

El método "**init**" es llamado por el servidor antes de empezar a hacer peticiones, aquí el geocoder debe realizar todas las acciones que sean necesarias antes de empezar a operar, por ejemplo, formar caché y verificar el estado de las tablas requeridas. El objeto tiene por parámetro un objeto tipo ConnectionProperties, que puede ser transformado directamente en una conexión a la base de datos usando el método "**createConnection**" de la clase DataBaseUtils.

Finalmente la clase que extiende a Geocoder, debe aparecer como clase principal en el manifiesto de archivo JAR que contenga las demás clases.

# 4.2 DESARROLLO DE APLICACIONES JAVA ME.

En esta sección se cubre la realización de una sencilla aplicación para dispositivos móviles que demuestra los conceptos básicos sobre la creación de aplicaciones con la biblioteca móvil de Atlas, esta guía usará el IDE NetBeans 6.0.

#### 4.2.1 Configuración de entorno.

Primero, debe crearse un nuevo proyecto en NetBeans, para ello debe hacerse clic sobre el botón mostrado en la figura 117.



#### Figura 117. Botón nuevo proyecto en NetBeans

Luego, en la ventana que aparece deben seleccionase la categoría Mobility y a continuación seleccionar de la sección de proyectos "MIDP Aplication" como se muestra en la figura 118, finalmente debe hacer clic en "next".

Nota. Si la categoría Mobility no se lista, vaya al menú Tools, Pluings y actualice la versión de NetBeans, agregando el paquete Mobility.

ategories:	Projects:
Java Web Enterprise Mobility UML NetBeans Modules Samples	MIDP Application Mobile Class Library Mobile Project from Existing MIDP Sources Import Wireless Toolkit Project CDC Application CDC Class Library Import CDC Pack 5.5 Project Import CDC Toolkit Project

Figura 118. Nuevo proyecto java ME en NetBeans

En el diálogo de la figura 119 se indica el nombre del proyecto y se indica a NetBeans que no debe crear una clase principal, luego debe hacerse click en next.

	Project Name:	MobileAtlas	
	Project Location:	E:\Documentos\NetBeantsProyects	Browse.
on	Project Folder:	E:\Documentos\NetBeantsProyects\MobileAtlas	
	📝 Set as Main Pr	roject	

#### Figura 119. Opciones para una nueva aplicación java en NetBeans

El diálogo de la figura 120 indica el tipo de emulador, dipositvo, configuracción del dipositivo y perfil del dispositivo, que se deben seleccionar como se muestra en la figura

Emulator Platform:	Sun Java(TM) Wir	reless Toolkit 2.5.2 for	CLDC
Device:	DefaultColorPhon	le	
Device Configuration:	CLDC-1.0	() CLDC-1.1	
Device Profile:	MIDP-1.0	MIDP-2.0	MIDP-2,1

120, luego debe hacerce clic en next.

#### Figura 120. Selección de plataforma por defecto

El diálogo siguiente agrega más configuraciones al proyecto, para este ejemplo se usan las opciones por defecto, como se muestra en la figura 121, finalmente debe hacer clic en el botón finalizar.

Project Configuration Templates     Sele     User saved project configuration templates     Configuration templates	Create Additi	onal Project Configurations from Templates:	
Configuration templates provided by installed CLDC platforms	Project Con	riguration lemplates	Selection
Contradiation rempiates provided by installed CEDE platforms	Use Con	r saved project configuration templates	
		Iga deon completes provided by installed table plations	

Figura 121. Configuraciones adicionales

El proyecto aparece ahora en el árbol de proyectos como se muestra en la figura 122.



#### Figura 122. Árbol de proyecto en NetBeans

Luego se deben agregar los recursos requeridos. Para ello debe desplegarse el menú que se muestra en la figura 123.



Figura 123. Menu agregar recurso en NetBeans

Luego, debe agregarse el archivo *atlas\_mobile.jar*. El árbol de proyecto debe verse como se muestra en la figura 124.



#### Figura 124. Resource en un proyecto NetBeans

Ahora, se debe crear un "Visual MIDlet" en la aplicación, usando el menú que se muestra



en la figura 125.

#### Figura 125. Creación de un Visual MIDlet en NetBeans

En la ventana que aparece, se debe establecer el nombre del MIDlet para este ejemplo denominado "Atlas", como se muestra en la figura 126 y luego se debe hacer clic en finish.

MIDlet Name:	Atlas
MIDP Class Name	: Atlas
MIDlet Icon:	
Project: Mo	obileAtlas
Package:	
Created File: E:	(Documentos\NetBeantsProyects\MobileAtlas\src\Atlas.java
Note: New MIDle	ts are automatically added to the application descriptor.

Figura 126. Propiedades del visual MIDlet

El árbol del proyecto debe verse ahora como indica la figura 127.


Figura 127. Árbol de proyecto en NetBeans con un MIDlet nuevo

Al hacer doble clic sobre el nodo Atlas.java, este se mostrará en el recuadro central, debe hacerse clic sobre el botón "Source" en caso de que este no esté marcado (ver figura 128).

😥 Atl	as.ja	ava* ×				
Sour	ce	Screen	Flow	Analyzer	🚱 🜉 - 🜉 -   🔽	
4	L	*/				
5						
6	P	import	javax.r	nicroedit	ion.midlet.*;	
7	5	import	javax.r	nicroedit	ion.lcdui.*;	
8						
9						
10		public	class A	Atlas ext	tends MIDlet {	
11						
12		pri	vate bo	oolean m	idletPaused = fa	alse;
13		_				
14	+	G	enerate	d Fields		
23						
24						
25	닌	pub	lic Atl	Las() {		
26	1	}				
27				1 W		
28	(±)	G	enerate	a nethod	13	
30						
31	(±)	G	enerate	a nethod	: initialize	
42	-		and the second	S-10 0-1	S	
45	H	//~	.eurcor-	-rora del	Laurescace-"Corr	apseu
44	Ϋ́	*	Dorfory		tion continued to	the We
45	IL.	*/	FELIOLI	us an act	ston assigned to	, one no
40	H	nub	lic voi	id start)	(TDlet() (	
48	Т	pas	// wr:	ite nre-s	action user code	here
49			switch	Display	able(null, getFo	rm()):
50		-	// mr	ite nost-	-action user coo	ie here
51						
52			1			
53	-	}				
54	L	11<	/editor	-fold>		
55						
56	+	G	enerate	d Method	: resumeMIDlet	]
66						
67	+	G	enerate	d Method	l: switchDisplay	able

Figura 128. Vista Source en NetBeans

Para estén ejemplo el segmento de *imports* debe ser igual al que se muestra en la figura 129.

6	-	import	java.io.IOException;
7		import	javax.microedition.io.ConnectionNotFoundException;
8		import	javax.microedition.midlet.*;
9		import	javax.microedition.lcdui.*;
10		import	org.atlas.mobile.data.Project;
11	-	import	org.atlas.mobile.gui.MapPanel;
12			

#### Figura 129. Imports biblioteca Atlas para apliciones Java ME

Para el manejo de comandos la clase Atlas debe implementar CommandListener como se muestra en la figura 130.

public class Atlas extends MIDlet implements CommandListener {

#### Figura 130. Implementación de CommandListener

Ahora se debe agregar los siguientes atributos a la clase, como se muestra en la figura 131.

```
public class Atlas extends MIDlet {
    private boolean midletPaused = false;
    private Form form;
    private MapPanel mapPanel;
    private Command mode;
}
Generated Fields
```

#### Figura 131. Atributos de la clase MIDlet

El constructor de MIDlet Atlas debe modificase como se muestra en la figura 132.

```
public Atlas() {
    mode = new Command("No mode", Command.SCREEN, 1);
    exit = new Command("Exit", Command.SCREEN, 1);
}
```

#### Figura 132. Constructor de la clase Atlas

Al realizar correctamente los anteriores pasos, se ha establecido un proyecto base para continuar con el manejo del MapPanel.

## 4.2.2 Conectarse con un servidor.

Para esta y las siguientes secciones se asume que existe un servidor Atlas instalado y funcionando en la dirección http://192.168.10.111:8084/service

Ahora se deben construir los siguientes métodos para crear la estructura del MIDlet, con el componente MapPanel (ver figuras 133 y 134).

```
public MapPanel getMapPanel() {
   if (mapPanel == null) {
        try {
           mapPanel = new MapPanel(230, 250);
           mapPanel.setMode(MapPanel.NOMODESELECTED);
           mapPanel.setURL("http://192.168.10.111:8080/service/");
           Project project = (Project) getMapPanel().getProjects().elementAt(0);
            mapPanel.setCurrentProject(project);
           mapPanel.setLayers(project.getLayers());
           mapPanel.setCache(2000);
           mapPanel.updateView();
        } catch (ConnectionNotFoundException ex) {
           alert = new Alert ("Information", "Without connection", null, AlertType. INFO);
           switchDisplayable(alert, getForm());
            ex.printStackTrace();
        } catch (IOException ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
    }
    return mapPanel;
}
```

Figura 133. Código de acceso a una instancia de MapPanel

```
public Form getForm() {
    if (form == null) {
        form = new Form("Atlas", new Item[]{getMapPanel()});
        form.addCommand(mode);
        form.addCommand(exit);
        form.setCommandListener(this);
    }
    return form;
}
```

## Figura 134. Código de acceso a una instancia de Formulario

Para lanzar la aplicación se debe modificar el método startMIDlet como se muestra en la figura 135.

```
public void startMIDlet() {
    // write pre-action user code here
    // write post-action user code here
    switchDisplayable(null, getForm());
    getDisplay().setCurrentItem(getMapPanel());
}
```

Figura 135. Código de lanzamiento del MIDlet

Para ejecutar la aplicación se debe desplegar el menú del proyecto MobileAtlas y seleccionar la opción "Run", como se muestra en la figura 136.



Figura 136. Submenu para ejecutar la aplicación

Si todo esta correcto, la aplicación debe verse como en la figura 137, y al ejecutarse no se debe presentar ninguna excepción. La pantalla inicial pregunta si la aplicación debe conectase al servidor, a lo que el usuario debe responder de forma afirmativa.



Figura 137. Apariencia de la aplicación MobileAtlas

## 4.2.3 Interactuar con un mapa.

Para permitir la interacción con el mapa es necesario el uso de modos en el ejemplo anterior, el mapa es estático, con el siguiente código (ver figura 138) el componente tiene la capacidad de acercarse, alejarse y desplazarse por el mapa.

```
public void commandAction(Command cmd, Displayable arg1) {
    if (cmd == exit) {
        exitMIDlet();
    3
    getForm().removeCommand(cmd);
    switch (getMapPanel().getMode()) {
        case MapPanel. NOMODESELECTED:
            mode = new Command ("Zoom In", Command. SCREEN, 0);
            getMapPanel().setMode(MapPanel.MODEZOOMPLUS);
            break;
        case MapPanel.MODEZOOMPLUS:
            mode = new Command("Zoom Out", Command.SCREEN, 0);
            getMapPanel().setMode(MapPanel.MODEZOOMMINUS);
            break;
        case MapPanel.MODEZOOMMINUS:
            mode = new Command("Drag", Command.SCREEN, 0);
            getMapPanel().setMode(MapPanel.MODEPAN);
            break;
        case MapPanel.MODEPAN:
            mode = new Command ("No mode", Command. SCREEN, 0);
            getMapPanel().setMode(MapPanel.NOMODESELECTED);
            break:
    }
    getForm().addCommand(mode);
    getDisplay().setCurrentItem(getMapPanel());
}
```

Figura 138. Código para administrar el manejo de modos

El botón de pantalla mode servirán para seleccionar el modo deseado, cada vez que el usuario presione el botón se cambiará a dicho modo. Los modos de operación disponibles para el MapPanel son:

MODEFEATUREINFO. Modo de operación en que el usuario puede obtener información sobre el contenido del mapa arrastrando el mouse para dibujar un círculo que representa el área de interés o simplemente haciendo clic en el mapa.

MODEGETCOORD.Modo de operación donde al arrastrar el mouse se logra el mismo efecto que en MODEPAN, pero produce eventos al hacer clic en el mapa y al hacer clic en un marcador.

*MODEPAN.* Modo de operación en que el usuario puede desplazarse por el mapa arrastrando el mouse.

*MODEZOOMBOX.* Modo de operación en que el usuario puede acercase al mapa arrastrando el mouse para dibujar una caja que encierre el área que desea visualizar.

*MODEZOOMMINUS.* Modo de operación en que el usuario puede alejarse al mapa haciendo clic en el.

*MODEZOOMPLUS.* Modo de operación en que el usuario puede acercarse al mapa haciendo clic en el.

Ahora, es cuestión de ejecutar la aplicación y probar el efecto de cada modo haciendo uso del puntero, las teclas de desplazamiento y la tecla central del dispositivo.

## 4.2.4 Procesar información GetFeatureInfo.

El servidor Atlas entrega información GetFeatureInfo en formato HTML, GML y texto plano, para este ejemplo se utiliza un nuevo formulario para recibir respuestas en texto plano. Para esto se agrega un escuchador al MapPanel como se muestra en la figura 139.

```
getMapPanel().getEventManager().addFeatureInfoListener(new FeatureInfoListener() {
    public void actionPerformed(FeatureInfoEvent ev) {
        Form formFI = new Form("Atlas Feature Info");
        Command back = new Command("Back", Command.BACK, 0);
        StringItem si = new StringItem("", ev.getFeatureInfo());
        formFI.addCommand(back);
        formFI.append(si);
        switchDisplayable(null, formFI);
        formFI.setCommandListener(new CommandListener() {
            public void commandAction(Command comm, Displayable disp) {
                if (comm.getCommandType() == Command.BACK) {
                    switchDisplayable(null, getForm());
                    getDisplay().setCurrentItem(getMapPanel());
                }
            }
        ));
   2
));
```

Figura 139. Modificación al método startMIDlet para GetFeatureInfo

Para lanzar la petición GetFeatureInfo debe modificar el administrador de modos como se muestra en la figura 140.

```
public void commandAction(Command cmd, Displayable arg1) {
     if (cmd == exit) {
        exitMIDlet();
    }
    getForm().removeCommand(cmd);
    switch (getMapPanel().getMode()) {
        case MapPanel.NOMODESELECTED:
            mode = new Command ("Zoom In", Command. SCREEN, 0);
            getMapPanel().setMode(MapPanel.MODEZOOMPLUS);
            break;
        case MapPanel.MODEZOOMPLUS:
            mode = new Command ("Zoom Out", Command. SCREEN, 0);
            getMapPanel().setMode(MapPanel.MODEZOOMMINUS);
            break;
        case MapPanel.MODEZOOMMINUS:
            mode = new Command("Drag", Command.SCREEN, 0);
            getMapPanel().setMode(MapPanel.MODEPAN);
            break;
        case MapPanel.MODEPAN:
            mode = new Command("Info", Command.SCREEN, 0);
            getMapPanel().setMode(MapPanel.MODEFEATUREINFO);
            break;
        case MapPanel.MODEFEATUREINFO:
            mode = new Command ("No mode", Command. SCREEN, 0);
            getMapPanel().setMode(MapPanel.NOMODESELECTED);
            break;
    3
```

```
getForm().addCommand(mode);
getDisplay().setCurrentItem(getMapPanel());
```

}

#### Figura 140. Modificación código administr ador de modos

El constructor también debe modificarse como se muestra en la figura 150.



Figura 141. Modificación al metodo getMapPanel para FeatureInfo

Con las modificaciones anteriores al establecer el modo de GetFeatureInfo y arrastrar el apuntador en el mapa debe obtenerse un resultado como el mostrado en la imagen 151.



Figura 142. Área de interés de una consulta GetFeatureInfo

Al levantar el apuntador se debe mostrar un nuevo formulario con el resultado de la consulta en formato texto plano como se muestra en la figura 143.

0	Sun Sun	0
Ƴadl Atlas		
Capa Con	iunas	
Centro Centro s	ur	
Capa Bar	rios	
Javeriar La Auror San Ingr	nito a nacio	
Capa Mar	izanas	
No query	vable	
Capa Pur	itos	
3		
		Menu

Figura 143. Respuesta getFeatureInfo en formato texto plano

# 4.2.5 Administrar marcadores.

Un marcador es un punto que se agrega al mapa para resaltar una ubicación, en este ejemplo se va a permitir al usuario agregar marcadores al mapa tocando la pantalla con el apuntador, para ello se usa el modo MODEGETCOORD del MapPanel y un escuchador al tocar la pantalla del dispositivo.

Para esto se agrega un escuchador al MapPanel como se muestra en la figura 144.



Para cambiar al modo MODEGETCOORD es necesario modificar el administrador de modos como se muestra en la figura 145.

```
case MapPanel.MODEFEATUREINF0:
    mode = new Command("Marker", Command.SCREEN, 0);
    getMapPanel().setMode(MapPanel.MODEGETCOORD);
    break;
case MapPanel.MODEGETCOORD:
    mode = new Command("No mode", Command.SCREEN, 0);
    getMapPanel().setMode(MapPanel.NOMODESELECTED);
    break;
```

### Figura 145. Código para agremas el modo MODEGETCOORD

Una vez aplicados estos cambios, al seleccionar el modo agregar marcador y hacer un toque sobre el mapa, se agrega un nuevo marcador.

## 4.2.6 Comunicación con el geocoder.

Para este ejercicio se enviará una petición al geocoder del proyecto seleccionado, en el punto indicado, se centrará el mapa y se agregará un marcador. Para esto hace falta que el servidor Atlas de prueba tenga un geocoder configurado para el proyecto.

Una vez más, se debe agregar un escuchador para permitir al componente obtener la respuesta de geocodificación del servidor el código que muestra la figura 146.

```
public void actionPerformed(GeocodingEvent ev) {
        try {
           Result[] res = ev.getAddresses();
           if (res.length > 0) {
                MapPanel map = ev.getMapSource();
                switchDisplayable(null, getForm());
                map.setZoomLevel(-15);
                map.setCenter(res[0].getLocation());
               map.updateView();
               map.removeMarker(geocoderMarker);
                geocoderMarker.setLabel(res[0].getAddress());
                geocoderMarker.setCoordinate(res[0].getLocation());
               map.addMarker(geocoderMarker);
           } else {
                alert = new Alert("Information", "No address found", null, AlertType.INFO);
                switchDisplayable(alert, getForm());
            }
            getDisplay().setCurrentItem(getMapPanel());
        } catch (IOException ex) {
            ex.printStackTrace();
        3
   }
});
```

getMapPanel().getEventManager().addGeocodingListener(new GeocodingListener() {

#### Figura 146. Modificaciones al método startMIDlet para manejo de geocoding

Para acceder a la opción de geocoder, se debe agregar un botón al formulario con el código que se muestra en la figura 147.

```
geocoder = new Command("Geocoding", Command.SCREEN, 1);
form.addCommand(geocoder);
```

## Figura 147. Código para agregar botón del geocoder

Para enviar la petición se recomienda la creación de un nuevo formulario en el cual se agrega una caja de texto para escribir la dirección y un botón para enviar la petición al servidor. Para lograr esto en el administrador de modos se debe agregar el siguiente código (ver figura 148).

```
if (cmd == geocoder) {
    Form formGeo = new Form("Atlas Geocoder");
    Command locate = new Command("Locate", Command.OK, O);
    Command back = new Command ("Back", Command. BACK, 0);
    address.setString("");
    formGeo.append(address);
    formGeo.addCommand(back);
    formGeo.addCommand(locate);
    switchDisplayable(null, formGeo);
    formGeo.setCommandListener(new CommandListener() {
        public void commandAction(Command comm, Displayable disp) {
            if (comm.getCommandType() == Command.OK) {
                if (!address.getString().equals("")) {
                    try {
                        getMapPanel().sendGeocoderRequest(address.getString());
                    } catch (Exception ex) {
                        ex.printStackTrace();
                    }
                }
            }
            if (comm.getCommandType() == Command.BACK) {
                switchDisplayable(null, getForm());
                getDisplay().setCurrentItem(getMapPanel());
            }
        }
    ));
    return;
}
```

Figura 148. Código para enviar la petición al servidor de geocodificación

Al aplicar estos cambios, al escribir una dirección en la caja de texto y hacer un toque sobre el botón "Locate", la dirección geocodificada debe verse en el mapa representada por un marcador, como se muestra en la figura 149.



Figura 149. Apariencia de la aplicación respuesta geocoder